


Корректировка выкройки

Моника456



ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ.....2

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ...4

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват талии (ОТ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете. Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОТ = 68 см, ОГ = 92 см ОБ = 100 см. Ваш ОБ совпадает с табличными значениями ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку джинсов 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$74 - 68 = 6 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых швов передней и задней половинок, боковой вставки, также с деталей пояса джинсов.

Сначала приложим заднюю кокетку к задней половинке, выравнивая по линии




рис. 1

соединительного шва, как показано на рис.1. На образовавшуюся вытачку не обращаем внимания, нас интересует боковой шов.




рис. 2

С половины ширины джинсов убираем $6 / 2 = 3$ см следующим образом: по 0.75 см с боковых швов задней и передней половинок и по 0.75 см с каждой стороны боковой вставки. Обратите внимание – на боковой вставке откладываем по 0.75 см внутрь детали на линии низа обтачки (пунктирная линия). К верхнему срезу боковой вставки откладываем перпендикуляры на 0.75 см от краев боковой вставки. Соединяем новые полученные точки на уровне талии (у передней и задней половинок) и на уровне низа обтачки (у боковой вставки) с точками надсечек на уровне бедер плавными линиями. Ниже уровня бедер боковые швы – линии задней и передней половинок и линии боковой вставки - не меняются (рис.2).

Корректируем детали пояса. Срезаем с одной стороны по 0.75 см с пояса переда правого, пояса переда левого и пояса спинки. Пояс спинки дан со сгибом, поэтому в результате пояс спинки будет укорочен на $0.75 \times 2 = 1.5$ см. Срезаем с двух сторон по 0.75 см с обтачки верха боковой части – повторяем верх боковой вставки (рис.3).




рис. 3

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии и линии низа обтачки на боковой вставке. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

Допустим, при измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели оказалось, что ОТ = 80 см при измеренном обхвате бедер = 100 см. ОБ совпадает с табличным ОБ 46 размера. Выбираем выкройку джинсов 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$80 - 74 = 6 \text{ см}$$

Добавим нужные сантиметры на уровне талии - на боковых швах передней и задней половинок, боковой вставке, также на деталях пояса джинсов.

Сначала приложим заднюю кокетку к задней половинке, выравнивая по линии соединительного шва, как показано на рис.1. На образовавшуюся вытачку не обращаем внимания, нас интересует боковой шов.

К половине ширины джинсов добавляем $6 / 2 = 3$ см следующим образом: по 0.75 см к боковым швам задней и передней половинок и по 0.75 см к каждой стороне




рис. 4

боковой вставки. Обратите внимание – на боковой вставке откладываем по 0.75 см снаружи детали на линии низа обтачки (пунктирная линия). К верхнему срезу боковой вставки откладываем перпендикуляры на 0.75 см от краев боковой вставки снаружи. Соединяем новые полученные точки на уровне талии (у передней и задней половинок) и на уровне низа обтачки (у боковой вставки) с точками надсечек на уровне бедер плавными линиями. Продляем соединительный шов задней кокетки и задней половинки до новой боковой линии. Ниже уровня

бедер боковые швы – линии задней и передней половинок и линии боковой вставки - не меняются (рис.4).

Корректируем детали пояса. Добавляем к одной стороне по 0.75 см к поясу переда правого, пояса переда левого и пояса спинки. Пояс спинки дан со сгибом, поэтому в результате пояс спинки будет удлиннен на $0.75 \times 2 = 1.5$ см. Добавляем с двух



рис. 5

сторон по 0.75 см к обтачке верх боковой части – повторяем верх боковой вставки (рис.5).

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии и линии низа обтачки на боковой вставке. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



<https://t.me/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djinsov-so-shnurovkoy-monika456/>



в соцсетях с хэштегом #Моника456 и #Моника456