

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ДЭВИД 924

Размеры

44-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка-худи

Дэвид924



Выкройка мужской трикотажной рубашки среднего объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - с нагрудными карманами с клапанами. Спинка - цельная, без особенностей. Застёжка - центральная, на цельнокроенные планки, обмётанные петли и пуговицы. Горловина рубашки обработана втачным двухшовным капюшоном с нахлёстом. Передний край капюшона обработан обтачкой. Рукава - рубашечного покроя, длинные, на притачной круговой манжете. Длина рубашки - до линии бёдер. Форма низа рубашки по переду и спинке - фигурная.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

20,8 - 21,2 см


ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом капюшона, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
44	165-170	71,1	108,8	74,1	40,8	154,0
	171-177	73,6		75,9		155,8
	178-183	76,0		77,6		157,5
	184-190	78,5		79,4		159,3
	191-197	80,9		81,1		161,0
46	165-170	71,8	112,8	74,6	41,9	159,5
	171-177	74,2		76,4		161,3
	178-183	76,7		78,1		163,0
	184-190	79,1		79,9		164,8
	191-197	81,6		81,6		166,5
48	165-170	72,5	116,9	75,1	43,0	165,1
	171-177	74,9		76,9		166,8
	178-183	77,4		78,6		168,6
	184-190	79,8		80,4		170,3
	191-197	82,3		82,1		172,1
50	165-170	73,2	120,9	75,6	44,1	170,6
	171-177	75,6		77,4		172,4
	178-183	78,1		79,1		174,1
	184-190	80,5		80,9		175,9
	191-197	83,0		82,6		177,6
52	165-170	73,8	124,9	76,1	45,3	176,2
	171-177	76,3		77,9		177,9
	178-183	78,7		79,6		179,7
	184-190	81,2		81,4		181,4
	191-197	83,6		83,1		183,2
54	165-170	74,5	129,0	76,6	46,4	181,7
	171-177	77,0		78,4		183,4
	178-183	79,4		80,1		185,2
	184-190	81,9		81,9		186,9
	191-197	84,3		83,6		188,7

56	165-170	75,2	133,0	77,1	47,5	187,2
	171-177	77,7		78,9		189,0
	178-183	80,1		80,6		190,7
	184-190	82,6		82,4		192,5
	191-197	85,0		84,1		194,2
58	165-170	75,9	137,0	77,6	48,6	192,8
	171-177	78,3		79,4		194,5
	178-183	80,8		81,1		196,3
	184-190	83,2		82,9		198,0
	191-197	85,7		84,6		199,8
60	165-170	76,6	141,0	78,1	49,7	198,3
	171-177	79,0		79,9		200,1
	178-183	81,5		81,6		201,8
	184-190	83,9		83,4		203,6
	191-197	86,4		85,1		205,3
62	165-170	77,3	145,1	78,6	50,8	203,8
	171-177	79,7		80,4		205,6
	178-183	82,2		82,1		207,3
	184-190	84,6		83,9		209,1
	191-197	87,1		85,6		210,8
64	165-170	77,9	149,1	79,1	52,0	209,4
	171-177	80,4		80,9		211,1
	178-183	82,8		82,6		212,9
	184-190	85,3		84,4		214,6
	191-197	87,7		86,1		216,4
66	165-170	78,6	153,1	79,6	53,1	214,9
	171-177	81,1		81,4		216,7
	178-183	83,5		83,1		218,4
	184-190	86,0		84,9		220,2
	191-197	88,4		86,6		221,9
68	165-170	79,3	157,2	80,1	54,2	220,5
	171-177	81,8		81,9		222,2
	178-183	84,2		83,6		224,0
	184-190	86,7		85,4		225,7
	191-197	89,1		87,1		227,5
70	165-170	80,0	161,2	80,6	55,3	226,0
	171-177	82,5		82,4		227,8
	178-183	84,9		84,1		229,5
	184-190	87,4		85,9		231,3
	191-197	89,8		87,6		233,0



Основной материал:


1. Перед – 2 дет.,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Карман – 2 дет.,
5. Клапан кармана – 4 дет.,
6. Центральная часть капюшона – 1 дет.,
7. Боковая часть капюшона – 2 дет.,
8. Обтачка капюшона – 1 дет. со сгибом.

Кашкорсе:

9. Манжета рукава – 2 дет.

Дублерин:

1. Цельнокроеная планка переда — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой),
2. Подгибка верха кармана — 2 дет.,
3. Клапан кармана — 2 дет.



Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из кулирной глади варёнки и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Кнопки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.






Обметайте верхний срез кармана, отверните припуск на лицевую сторону, сколите по боковым срезам.



Обтачайте.



Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.
Припуски с дублиром высеките близко к строчке.


Обметайте карман на оверлоке по боковым и нижнему срезам.



Выверните карман на лицевую сторону. Приутюжьте. Подгибку сколите насквозь. По низу кармана проложите ручную вспомогательную строчку.



Застрочите верх кармана.



Стяните нитки смётки, загибая припуск кармана в сторону изнанки, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите карман на перед, приколите.



Настрочите карман в край.



Приутюжьте.



Сложите попарно верхний и нижний клапаны, лицом к лицу, уравняйте по боковым и нижним срезам, сколите.




Обтачайте клапан.



Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выутюжьте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего.



Сколите клапан по периметру, отстрочите на ширину лапки.



Наложите клапан на деталь переда, лицом к лицу, открытым срезом в сторону кармана, приколите.



Притачайте клапан.



Подрежьте припуск до ширины 0.4мм.



Клапан отверните вниз, приутюжьте, заколите.



Настрочите клапан швом шириной 0,7 см.



Карман готов! Аналогичным образом обработайте второй карман.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по плечевым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Совмещая контрольные метки, вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукава.




Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы изделия на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



К центральной части капюшона приколите боковые части, лицом к лицу, совмещая по меткам.




Стачайте срезы капюшона на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части.



Отстрочите швы капюшона в край.



Наложите обтачку на капюшон, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Притачайте обтачку на оверлоке.



Заутюжьте припуск в сторону обтачки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Капюшон вколите в горловину рубашки.



Втачайте на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Обметайте на оверлоке борта и отлетную часть обтачки капюшона.





К припуску горловины притачайте киперную ленту, чтобы закрыть швы.



Вторую сторону приматайте к изделию.



Концы планок отверните на лицевую сторону. Сколите, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Обметайте срез низа изделия.



Выверните концы планки на лицевую сторону, приутюжьте. Одновременно заутюжьте подгибку низа рубашки в сторону изнанки.




Заметайте ручными стежками обтачку и подборта.



Заметайте низ изделия.




Начинайте прокладывать отделочную строчку от низа рубашки вверх, по левому борту.



Перейдите на кулиску капюшона.



И закончите вторым бортом.



Отстрочите низ изделия от строчек по планкам.




Настрочите вторую сторону киперной ленты на горловину, начиная и заканчивая строчку у шва отстрачивания планок.



Все швы приутюжьте.



Манжеты сложите пополам, лицом внутрь. Уравняйте и сколите по срезам, стачайте на оверлоке.



Припуск шва поделите пополам, разложите в разные стороны, приутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Приколите манжеты по низу рукавов, притачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Наметьте расположение кнопок, сделайте отверстия.



Установите кнопки.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-hudi-devid924/>



в соцсетях с хэштегом #David924 и #Дэвид924

