


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис954

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Айрис954



Выкройка женской пижамной рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из пройм. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина рубашки обработана цельнокроеным с передом отложным воротником покроя шаль. Застёжка - двубортная, на 2 обмётанных петли и пуговицы. Рукава - покроя реглан, с верхним и нижним швами, длинные, с притачной манжетой-отворотом по низу. Длина рубашки - до линии бёдер. По низу боковых швов рубашки предусмотрена невысокие разрезы.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
21,2-21,4 см	39,2 - 41,4 см	13,2 - 13,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	62,1	101,2	101,2	101,2	65,1	39,1	159,0
	161-165	64,1				66,6		165,8
	166-170	66,1				68,1		172,5
	171-175	68,1				69,6		179,3
	176-180	70,1				71,1		186,0
42	156-160	62,2	105,2	105,2	105,2	65,2	40,3	164,0
	161-165	64,2				66,7		170,9
	166-170	66,2				68,2		177,7
	171-175	68,2				69,7		184,6
	176-180	70,2				71,2		191,4
44	156-160	62,4	109,2	109,2	109,2	65,4	41,5	169,0
	161-165	64,4				66,9		176,0
	166-170	66,4				68,4		182,9
	171-175	68,4				69,9		189,9
	176-180	70,4				71,4		196,9
46	156-160	62,5	113,2	113,2	113,2	65,5	42,7	174,0
	161-165	64,5				67,0		181,1
	166-170	66,5				68,5		188,1
	171-175	68,5				70,0		195,2
	176-180	70,5				71,5		202,3
48	156-160	62,6	117,3	117,3	117,3	65,7	44,0	179,0
	161-165	64,6				67,2		186,2
	166-170	66,6				68,7		193,4
	171-175	68,6				70,2		200,5
	176-180	70,6				71,7		207,7
50	156-160	62,8	121,3	121,3	121,3	65,8	45,2	184,0
	161-165	64,8				67,3		191,3
	166-170	66,8				68,8		198,6

	171-175	68,8				70,3		205,9
	176-180	70,8				71,8		213,1
52	156-160	62,9	125,3	125,3	125,3	66,0	46,4	189,0
	161-165	64,9				67,5		196,4
	166-170	66,9				69,0		203,8
	171-175	68,9				70,5		211,2
	176-180	70,9				72,0		218,6
54	156-160	63,1	129,3	129,3	129,3	66,1	47,6	195,0
	161-165	65,1				67,6		201,5
	166-170	67,1				69,1		209,0
	171-175	69,1				70,6		216,5
	176-180	71,1				72,1		224,0
56	156-160	63,2	133,3	133,3	133,3	66,2	48,8	199,0
	161-165	65,2				67,7		206,6
	166-170	67,2				69,2		214,2
	171-175	69,2				70,7		221,8
	176-180	71,2				72,2		229,4
58	156-160	63,3	137,3	137,3	137,3	66,4	50,0	204,0
	161-165	65,3				67,9		211,7
	166-170	67,3				69,4		219,4
	171-175	69,3				70,9		227,1
	176-180	71,3				72,4		234,9
60	156-160	63,5	141,3	141,3	141,3	66,5	51,2	209,0
	161-165	65,5				68,0		216,8
	166-170	67,5				69,5		224,6
	171-175	69,5				71,0		232,5
	176-180	71,5				72,5		240,3
62	156-160	63,6	145,4	145,4	145,4	66,7	52,5	214,0
	161-165	65,6				68,2		221,9
	166-170	67,6				69,7		229,9
	171-175	69,6				71,2		237,8
	176-180	71,6				72,7		245,7
64	156-160	63,7	149,4	149,4	149,4	66,8	53,7	219,0
	161-165	65,7				68,3		227,0
	166-170	67,7				69,8		235,1
	171-175	69,7				71,3		243,1
	176-180	71,7				72,8		251,1
66	156-160	63,9	153,4	153,4	153,4	67,0	54,9	224,0
	161-165	65,9				68,5		232,1
	166-170	67,9				70,0		240,3
	171-175	69,9				71,5		248,4
	176-180	71,9				73,0		256,6

68	156-160	64,0	157,4	157,4	157,4	67,1	56,1	229,0
	161-165	66,0				68,6		237,3
	166-170	68,0				70,1		245,5
	171-175	70,0				71,6		253,8
	176-180	72,0				73,1		262,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива пижамной рубашки можно использовать блузочные и сорочечные ткани небольшой поверхностной плотности, пластичные, мягкие, тактильно приятные, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: атлас, шёлк, вискоза блузочная, тонкий хлопок, блузочный креп, теплый хлопок, фуле, тиси и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см





Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Задняя часть рукава — 2 дет.,
5. Передняя часть рукава — 2 дет.,
6. Манжета-отворот — 4 дет.



Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Манжета-отворот — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из атласа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подборта.

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда и подбортов.



Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону.

Выметайте воротник с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего.



Выметайте борт с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта.



Приутюжьте борта.



Единой строчкой стачайте средние срезы верхнего и нижнего воротников между собой.



Припуски шва разутюжьте.



Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Стачайте средние срезы передней и задней частей рукава между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Втачайте рукава в проймы спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукава.



Стачайте вытачки на деталях переда. Заутюжьте их вниз.




Втачайте рукава в проймы переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.

Рассеките припуски шва в уголках горловины. Втачайте нижний воротник в горловину изделия.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.



Обметайте внешние срезы подбортов.

Подверните нижний срез верхнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника, перекрывая его на 0,1 см в сторону изнанки.



Отстрочите нижний воротник в край по лицевой его стороне в области горловины спинки.



Ручными стежками закрепите отлетные края подборов по припускам швов рукавов.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.




Единой строчкой стачайте срезы рукавов и одновременно боковые срезы изделия до контрольной метки.

По отдельности обметайте срезы разрезов. Вместе обметайте боковые срезы изделия выше разрезов.

Припуски разреза сметайте ручными стежками.

Припуски швов разутюжьте по всей длине.






Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски шва высеките, как показано на фото.




Обтачайте концы боковых разрезов изделия, подвернув припуск на подгибку низа на 1 см и затем на 2 см в сторону изнанки.



Выверните, выправьте уголки подборов и разрезов на лицевую сторону, заметайте низ изделия, приутюжьте.



Застрочите низ изделия, одновременно отстрочите разрезы.



Отстрочите воротник в край.



Заколите лацканы, перегнув их по линиям разметки.



Отогните лацканы, зашейте борта насквозь.




Закрепите борта сквозной строчкой.



Продублируйте верхние манжеты.

Сложите попарно верхнюю и нижнюю манжету, лицом к лицу, уравнивайте по длинным срезам, сколите, стачайте.




Отверните припуски в сторону нижней манжеты. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней манжеты.



Выметайте шов манжеты с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте.

При необходимости основовите открытые срезы манжет.



Стачайте манжеты в кольцо, припуски швов разутюжьте.



Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Наложите нижнюю манжету на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.



Подверните открытый срез верхней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1 см.



Отстрочите манжету в край по лицевой её стороне.



Отверните манжету на лицевую сторону рукава, приутюжьте по сгибу.




Ручными стежками закрепите манжеты по швам рукавов.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Нитки смётывания удалите, воротник и борта приутюжьте.



Разметьте петли на одинаковом расстоянии от центра правой детали переда, выметайте.



Разметьте и пришейте пуговицы на левой части переда.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-ayris954/>



в соцсетях с хэштегом #Iris954 и #Айрис954

