



# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ОЛИВЕР974

**Размеры**

**44-70**

**Рост**

**165-197 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




## ТОЛСТОВКА

## Оливер974



Выкройка мужской трикотажной толстовки среднего объёма, прямого силуэта, с немного удлиненным плечом; выполнена из трикотажа трёх цветов. Перед состоит из верхней центральной, нижней центральной и боковых частей. По низу переда предусмотрен накладной карман-кенгуру. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина толстовки обработана втачным двухшовным капюшоном, выполненным на подкладке, с кулиской. Рукава - втачные, длинные, на притачной круговой трикотажной манжете по низу. По низу изделия предусмотрен притачной круговой трикотажный пояс. Длина толстовки - до линии бёдер.

Нижняя центральная часть переда, накладной карман и подкладка капюшона выполнены в цвете 2. Боковые части переда выполнены в цвете 3. Все остальные детали выполнены в цвете 1.

СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди  
в полном объеме

20 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа футер 2-нитка (для подкладки) составляет 61 см при ширине 150-180 см для всех размеров.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом капюшона, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа футер 3-нитка при ширине 180 см, см	Расход трикотажа кашкорсе при ширине 140 см, см
44	165-170	64,1	108,0	105,6	60,5	39,6	115,0	36,0
	171-177	67,1			62,2		121,3	38,3
	178-183	70,1			63,9		127,5	40,5
	184-190	73,1			65,6		133,8	42,8
	191-197	76,1			67,3		140,0	45,0
46	165-170	64,4	112,0	109,6	60,5	41,3	119,5	36,0
	171-177	67,4			62,2		125,8	38,3
	178-183	70,4			63,9		132,0	40,5
	184-190	73,4			65,6		138,2	42,8
	191-197	76,4			67,3		144,5	45,0
48	165-170	64,8	116,0	113,7	60,5	43,1	124,1	36,0
	171-177	67,8			62,2		130,3	38,3
	178-183	70,8			63,9		136,5	40,5
	184-190	73,8			65,6		142,7	42,8
	191-197	76,8			67,3		148,9	45,0
50	165-170	65,1	120,0	117,7	60,5	44,8	128,6	36,0
	171-177	68,1			62,2		134,8	38,3
	178-183	71,1			63,9		141,0	40,5
	184-190	74,1			65,6		147,2	42,8
	191-197	77,1			67,3		153,4	45,0
52	165-170	65,4	124,0	121,8	60,5	46,6	133,2	36,0
	171-177	68,4			62,2		139,3	38,3
	178-183	71,4			63,9		145,5	40,5
	184-190	74,4			65,6		151,7	42,8
	191-197	77,4			67,3		157,8	45,0

<b>54</b>	165-170	65,8	128,0	125,8	60,5	48,3	137,7	36,0
	171-177	68,8			62,2		143,8	38,3
	178-183	71,8			63,9		150,0	40,5
	184-190	74,8			65,6		156,2	42,8
	191-197	77,8			67,3		162,3	45,0
<b>56</b>	165-170	66,1	132,0	129,9	60,5	50,0	142,2	36,0
	171-177	69,1			62,2		148,4	38,3
	178-183	72,1			63,9		154,5	40,5
	184-190	75,1			65,6		160,6	42,8
	191-197	78,1			67,3		166,8	45,0
<b>58</b>	165-170	66,4	136,0	133,9	60,4	51,8	146,8	36,0
	171-177	69,4			62,1		152,9	38,3
	178-183	72,4			63,8		159,0	40,5
	184-190	75,4			65,5		165,1	42,8
	191-197	78,4			67,2		171,2	45,0
<b>60</b>	165-170	66,7	140,0	138,0	60,4	53,5	151,3	36,0
	171-177	69,7			62,1		157,4	38,3
	178-183	72,7			63,8		163,5	40,5
	184-190	75,7			65,5		169,6	42,8
	191-197	78,7			67,2		175,7	45,0
<b>62</b>	165-170	67,1	144,0	142,0	60,4	55,2	155,8	36,0
	171-177	70,1			62,1		161,9	38,3
	178-183	73,1			63,8		168,0	40,5
	184-190	76,1			65,5		174,1	42,8
	191-197	79,1			67,2		180,2	45,0
<b>64</b>	165-170	67,4	148,0	146,1	60,4	57,0	160,4	36,0
	171-177	70,4			62,1		166,4	38,3
	178-183	73,4			63,8		172,5	40,5
	184-190	76,4			65,5		178,6	42,8
	191-197	79,4			67,2		184,6	45,0
<b>66</b>	165-170	67,7	152,0	150,1	60,4	58,7	164,9	36,0
	171-177	70,7			62,1		171,0	38,3
	178-183	73,7			63,8		177,0	40,5
	184-190	76,7			65,5		183,0	42,8
	191-197	79,7			67,2		189,1	45,0
<b>68</b>	165-170	68,1	156,0	154,2	60,4	60,5	169,5	36,0
	171-177	71,1			62,1		175,5	38,3
	178-183	74,1			63,8		181,5	40,5
	184-190	77,1			65,5		187,5	42,8
	191-197	80,1			67,2		193,5	45,0

70	165-170	68,4	160,0	158,2	60,4	62,2	174,0	36,0
	171-177	71,4			62,1		180,0	38,3
	178-183	74,4			63,8		186,0	40,5
	184-190	77,4			65,5		192,0	42,8
	191-197	80,4			67,2		198,0	45,0

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива толстовки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.


Пример: футер 3-нитка начёс, флис.

В качестве материала для подкладки капюшона можно использовать кулирную гладь средней поверхностной плотности.


В качестве материала для манжет и пояса можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе.

## РАСКРОЙ


размер 44 рост 178-183 см



размер 56 рост 178-183 см



размер 70 рост 178-183 см



Основной материал, цв. 1:


1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед 1 – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Боковая часть капюшона – 2 дет.,
5. Центральная часть капюшона – 1 дет.

Основной материал, цв. 2:

6. Перед 2 – 2 дет.,
7. Карман – 1 дет. со сгибом.


Основной материал, цв. 3:

8. Перед 3 – 2 дет.




Подкладка, цв. 2:

1. Боковая часть капюшона – 2 дет.,
2. Центральная часть капюшона – 1 дет.,
3. Карман – 1 дет. со сгибом.



Кашкорсе, цв. 1:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет.



Дублерин:

1. Кромка среза входа в карман – 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
2. Кромка уголка для детали переда 2 – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной около 5-7 см),
3. Долевик под люверсы на капюшоне – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, в виде квадрата со стороной 2 см).

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец толстовки был отшит из футера 3-нитки с начёсом трёх цветов, футера 2-нитки петля (в качестве подкладки) и кашкорсе.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Пресс или щипцы для установки люверсов;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Люверсы для капюшона;
	Шнур в капюшон.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте ответственные срезы деталей и участки под люверсы на деталях капюшона.



Сложите карман и подкладку кармана вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, срезам входа в карман и верхнему срезу, сколите между собой.



Обтачайте карман по сколотым срезам.




Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте деталь кармана на лицевую сторону, выутюжьте по швам с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из основного кармана в сторону его подкладки.




Отстрочите входы в карман на ширину 2 см от края.



Приутюжьте карман.



Найдите центры на деталях переда 2 и кармана, поставьте контрольные булавки.



Наложите карман на деталь переда, совмещая центры и нижние срезы, приколите по верхнему краю, по бокам и по нижнему срезу.




Настрочите карман двумя строчками.



По низу притачайте карман строчкой в край, на расстоянии 0,2 см от среза.



Настрочите закрепки по концам входа в карман.



Приутюжьте карман в готовом виде.




Наложите детали переда 3 на деталь переда 2, лицом к лицу, уравняйте по срезам рельефов, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте к центру детали переда.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.




Намелите припуски шва в уголках верхней и нижней частей переда.




Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам с одной стороны уголка, сколите на участке длиной 5-7 см.




Стачайте детали между собой на заколотом участке.



Рассеките припуск шва в уступе уголка на нижней части переда (перед 2), не доходя до строчки 0,2 см.



Сколите детали между собой по второй стороне уголка.



Стачайте детали между собой на заколотом участке.




Сколите части переда между собой.



Стачайте детали между собой на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте вниз.




Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Приутюжьте шов.  
Перед заготовлен.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в сторону переда.



Вколите рукава в открытые проймы изделия, совмещая метки между собой.




Втачайте рукава оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы изделия оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону переда.



Сколите детали основного капюшона между собой, стачайте на оверлоке. Аналогичным образом заготовьте подкладку капюшона.



Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона.



Отстрочите швы капюшона по лицевой его стороне.



Сложите капюшон и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите.




Стачайте детали между собой на оверлоке.




Заутюжьте припуски шва в сторону подкладки капюшона.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки, приутюжьте.



Сложите капюшон и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, выутюжьте шов капюшона с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону подкладки.




Разметьте и установите люверсы на основном капюшоне.



Сколите передний край капюшона насквозь с подкладкой.



Отстрочите кулиску капюшона по лицевой его стороне.



Приутюжьте кулиску в готовом виде.



Совмещая контрольные метки, вколите капюшон в горловину изделия.



По центру капюшона поставьте машинную закрепку, чтобы в процессе втачивания в горловину края капюшона не разошлись.




Оверлочной строчкой втачайте капюшон в горловину. Конец строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.



Заутюжьте припуски шва в сторону изделия.



Детали пояса и манжет сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.




Стачайте срезы деталей на оверлоке.



Разложите припуски швов деталей в разные стороны относительно середины деталей, приутюжьте.

Сложите пояс и манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза низа изделия и среза пояса на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая контрольные булавки, приколите пояс по низу изделия.



Разделите длину среза рукава и длину среза манжеты на 2 равных части, поставьте контрольные булавки. Совмещая булавки, приколите манжеты по низу рукавов.




Притачайте манжеты по низу рукавов. Конец строчки спрячьте в сам шов.



Припуски шва приутюжьте на ребро, а затем заутюжьте в сторону рукава.



Аналогичным образом притачайте пояс по низу изделия. Припуски шва приутюжьте на ребро, а затем заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде.  
Вставьте шнур в кулиску капюшона.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tolstovki-oliver974/>



в соцсетях с хэштегом #Oliver974 и #Оливер974

