

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Лучия978

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Лучия978



Выкройка женского жакета большого объема, прямого силуэта, выполненного на подкладке. Перед - с талиевыми вытачками, с втачным поясом с полукольцами, расположенным в области талии. Спинка - со средним швом. Горловина жакета оформлена воротником английского типа с отложными лацканами. Застёжка - центральная, бортовая, на 2 обмётанных петли и пуговицы.

Рукава - цельнокроеные, с ластовицами в области подмышки, длинные. В качестве дополнения к жакету предусмотрен съёмный пояс, фиксирующийся в полукольца втачного пояса. Он позволяет формировать силуэт жакета и регулировать степень прилегания изделия по фигуре. Длина жакета - до середины бедра.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
20 см	25,8 - 29,1 см	11,2 - 11,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	Ростовая группа, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см
40	156-160	68,5	100,0	89,6	99,2	69,1
	161-165	70,5				70,6
	166-170	72,5				72,1
	171-175	74,5				73,6
	176-180	76,5				75,1
42	156-160	68,9	104,0	93,3	103,2	69,4
	161-165	70,9				70,9
	166-170	72,9				72,4
	171-175	74,9				73,9
	176-180	76,9				75,4
44	156-160	69,2	108,0	97,1	107,3	69,7
	161-165	71,2				71,2
	166-170	73,2				72,7
	171-175	75,2				74,2
	176-180	77,2				75,7
46	156-160	69,6	112,0	100,8	111,3	70,0
	161-165	71,6				71,5
	166-170	73,6				73,0
	171-175	75,6				74,5
	176-180	77,6				76,0
48	156-160	69,9	116,0	104,5	115,4	70,3
	161-165	71,9				71,8
	166-170	73,9				73,3
	171-175	75,9				74,8
	176-180	77,9				76,3
50	156-160	70,3	120,0	108,2	119,4	70,6
	161-165	72,3				72,1
	166-170	74,3				73,6
	171-175	76,3				75,1
	176-180	78,3				76,6
52	156-160	70,6	124,0	112,0	123,5	70,9
	161-165	72,6				72,4
	166-170	74,6				73,9

	171-175	76,6				75,4
	176-180	78,6				76,9
54	156-160	71,0	128,0	115,7	127,5	71,2
	161-165	73,0				72,7
	166-170	75,0				74,2
	171-175	77,0				75,7
	176-180	79,0				77,2
56	156-160	71,4	132,0	119,4	131,5	71,5
	161-165	73,4				73,0
	166-170	75,4				74,5
	171-175	77,4				76,0
	176-180	79,4				77,5
58	156-160	71,7	136,0	123,2	135,6	71,8
	161-165	73,7				73,3
	166-170	75,7				74,8
	171-175	77,7				76,3
	176-180	79,7				77,8
60	156-160	72,1	140,0	126,9	139,6	72,1
	161-165	74,1				73,6
	166-170	76,1				75,1
	171-175	78,1				76,6
	176-180	80,1				78,1
62	156-160	72,4	144,0	130,6	143,7	72,4
	161-165	74,4				73,9
	166-170	76,4				75,4
	171-175	78,4				76,9
	176-180	80,4				78,4
64	156-160	72,8	148,0	134,3	147,7	72,7
	161-165	74,8				74,2
	166-170	76,8				75,7
	171-175	78,8				77,2
	176-180	80,8				78,7
66	156-160	73,1	152,0	138,1	151,8	73,0
	161-165	75,1				74,5
	166-170	77,1				76,0
	171-175	79,1				77,5
	176-180	81,1				79,0
68	156-160	73,5	156,0	141,8	155,8	73,3
	161-165	75,5				74,8
	166-170	77,5				76,3
	171-175	79,5				77,8
	176-180	81,5				79,3

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	211,0	211	198	168,0	134	134
	161-165	219,0	215	206	189,0	154	136
	166-170	235,0	219	216	200,0	177	140
	171-175	229,0	224	212	209,0	177	142
	176-180	229,0	234	229	203,0	181	146
42	156-160	212,0	212	199	184,0	143	134
	161-165	216,0	216	203	195,0	151	140
	166-170	222,0	222	212	200,0	166	140
	171-175	232,0	226	224	205,0	182	143
	176-180	248,0	225	232	213,0	193	147
44	156-160	213,0	213	196	188,0	148	135
	161-165	231,0	217	208	196,0	165	138
	166-170	229,0	220	213	200,0	180	142
	171-175	246,0	225	205	205,0	205	145
	176-180	253,0	230	228	216,0	193	148
46	156-160	228,0	214	204	197,0	147	140
	161-165	233,0	218	218	203,0	176	140
	166-170	238,0	222	222	198,0	180	142
	171-175	240,0	229	226	214,0	204	146
	176-180	253,0	234	234	216,0	205	164
48	156-160	229,0	214	207	199,0	171	144
	161-165	227,0	220	212	202,0	190	142
	166-170	240,0	223	223	204,0	197	153
	171-175	252,0	250	240	215,0	191	151
	176-180	270,0	239	230	218,0	203	189
50	156-160	231,0	215	215	193,0	192	149
	161-165	236,0	221	219	205,0	190	146
	166-170	252,0	241	224	201,0	195	147
	171-175	268,0	245	228	214,0	207	154
	176-180	254,0	241	235	211,0	218	187
52	156-160	239,0	215	215	192,0	190	140
	161-165	255,0	236	220	198,0	190	153
	166-170	259,0	243	225	203,0	210	162

	171-175	281,0	245	229	216,0	207	185
	176-180	279,0	260	248	222,0	222	200
54	156-160	252,0	234	215	193,0	194	152
	161-165	263,0	239	224	197,0	200	150
	166-170	252,0	242	225	201,0	205	190
	171-175	280,0	250	231	220,0	206	195
	176-180	265,0	255	236	212,0	225	209
56	156-160	261,0	235	216	194,0	195	153
	161-165	262,0	241	221	208,0	201	158
	166-170	267,0	246	225	202,0	204	192
	171-175	279,0	251	245	206,0	206	207
	176-180	276,0	256	256	213,0	221	217
58	156-160	264,0	237	216	195,0	195	155
	161-165	270,0	242	220	199,0	189	194
	166-170	262,0	247	247	206,0	213	199
	171-175	269,0	253	251	207,0	217	205
	176-180	285,0	273	255	222,0	215	211
60	156-160	266,0	236	238	206,0	199	173
	161-165	260,0	241	244	203,0	210	190
	166-170	276,0	272	244	214,0	204	199
	171-175	274,0	272	254	208,0	217	208
	176-180	287,0	273	259	229,0	212	220
62	156-160	261,0	246	240	204,0	200	186
	161-165	271,0	252	245	201,0	201	198
	166-170	276,0	273	249	205,0	205	207
	171-175	283,0	270	256	209,0	209	211
	176-180	289,0	280	254	213,0	213	213
64	156-160	273,0	256	241	206,0	198	195
	161-165	275,0	262	246	202,0	209	202
	166-170	277,0	259	241	222,0	214	206
	171-175	283,0	271	257	215,0	217	217
	176-180	289,0	281	262	232,0	221	220
66	156-160	276,0	254	242	210,0	203	198
	161-165	278,0	264	245	229,0	203	206
	166-170	280,0	275	253	230,0	214	209
	171-175	283,0	283	258	234,0	211	211
	176-180	289,0	289	264	241,0	215	221
68	156-160	280,0	264	245	200,0	207	200
	161-165	282,0	265	249	220,0	203	208
	166-170	284,0	284	254	225,0	211	214
	171-175	286,0	280	286	237,0	215	212
	176-180	297,0	282	288	250,0	216	216

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жакета можно использовать ткани костюмной и платьенно-костюмной группы, формоустойчивые, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный креп, костюмная вискоза, костюмный смесовый хлопок, костюмная шерсть и т.д.

В качестве подкладки можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ



Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Полукольца металлические - 4 шт.;
	Пуговицы - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте детали подборов, основовите их. Контрастными нитками проставьте на подбортах контрольные линии.
Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.



Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта и горловины, приколите, притачайте от точки уступа лацкана и далее вниз до среза низа.



Припуски шва в уступе лацкана рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.




Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.



Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону борта, приутюжьте борта и лацканы.




Малые части пояса продублируйте, сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, обтачайте. Припуски с дублирином с одной стороны высеките близко к строчке.




Выверните, выправьте детали пояса на лицевую сторону, выутюжьте по шву на ребро. Наденьте на каждую часть пояса по 2 полукольца, сложите концы пояса вместе, скрепите вспомогательной строчкой между собой.



Ориентируясь по контрольным меткам, приколите детали пояса к срезам вытачек на деталях переда.



Клеевыми долевыми продублируйте концы вытачек с изнанки деталей переда.



Стачайте вытачки на деталях переда. Припуски вытачек разутюжьте в разные стороны, за исключением участка со втачанным поясом, - на нём припуски нужно заутюжить в сторону бокового среза переда.



Перегните лацканы по линии разметки, заколите. Осноруйте срез горловины подборта.



Стачайте средние срезы деталей спинки между собой. Припуски шва разутюжьте. Стачайте вытачки на спинке, заутюжьте их к центру детали.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте. Продублируйте подгибку низа рукавов.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подбортам. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте верхний воротник.
Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте его по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Осноровите нижние срезы деталей воротника.



Сформируйте слабинку из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Надсеките припуски швов в уголках горловины на глубину 0,9 см.



Вколите или вметайте воротник в открытую горловину жакета, совмещая все контрольные метки между собой.




Втачайте воротник в горловину. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.


Припуски шва в углах высеките близко к строчке.



Сложите воротник. Приутюжьте его концы.



Машинной строчкой скрепите припуски шва втачивания верхнего и нижнего воротника в горловину между собой.



Стачайте вытачки на деталях подкладки переда. Припуски заутюжьте к центру детали.



Стачайте средние срезы деталей подкладки спинки между собой. Припуски под складку сметайте ручными стежками.



Припуски среднего шва спинки заутюжьте.



Стачайте плечевые срезы подкладки изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Совмещая контрольные метки и швы, притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Заколите лацканы, отвернув их по линиям разметки.



Под лацканами сквозной строчкой закрепите подборта.




Клеевыми долевыми продублируйте уголки пройм. Рассеките припуски к уголкам, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.



Совмещая контрольные метки, приколите ластовицу к спинке.



Притачайте ластовицу. Припуски в уголке на изделии и ластовице срежьте, как показано на фото. Припуски шва разутюжьте.



Аналогичным образом притачайте вторую ластовицу к спинке.



Притачайте вторую сторону ластовицы к переду, одновременно стачивая срезы рукавов и боковые срезы жакета.



Разутюжьте припуски бокового шва, притачивания ластовицы и шва рукава.



Аналогичным образом обработайте подкладку изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте подгибку низа жакета на ширину припуска.



Замечайте низ рукавов и низ жакета на ширину припуска подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Выверните рукава подкладкой наружу. Сформируйте и приутюжьте складку по низу подкладки рукава.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа рукава по припускам швов.



Обтачайте концы подбортов изделия и одновременно притачайте подкладку по низу изделия.



Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Подпорите шов в подкладке одного из рукавов, чтобы вывернуть изделие на лицевую сторону.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Скрепите припуски швов основного изделия и подкладки между собой в области ластовицы любым удобным способом.



Аналогичным образом скрепите основу и подкладку в области плечевых швов.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Отстрочите воротник и борта.



Застрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Пояс продублируйте, сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.



Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином с одной стороны высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Отстрочите пояс по периметру.



Разметьте и выметайте петли на правом борте. Разметьте и пришейте пуговицы на левом борте.



Нитки смётывания удалите. Отутюжьте жакет в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-luchiya978/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia978 и #Лучия978

