


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ФЛОР4000

Размеры
(ростовка)
116-170 см

СЛОЖНОСТЬ



брюки


Флор4000



Выкройка детских брюк палаццо умеренного объема, А-силуэта. Перед - с боковыми карманами с подрезным бочком, со смещённым диагонально вниз боковым швом. Задние половинки - с кокетками.

Линия талии в брюках находится на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Функциональной застёжки в брюках нет, но есть фальшивый гульфик по центру переда.

Длина брюк - до щиколотки.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
12 - 24,93 см	11,2 - 20,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



рост, см	А	В	С	длина резинки при ширине 3,5-4 см
116	68,0	75,2	68,3	50,0
122	70,9	78,7	72,6	51,8
128	73,7	82,1	76,9	53,6
134	76,6	85,6	81,3	55,4
140	79,5	89,1	85,6	57,2
146	82,3	92,5	89,9	59,1
152	85,2	96,0	94,2	60,9
158	88,1	99,5	98,6	62,7
164	90,9	102,9	102,9	64,5
170	93,8	106,4	107,2	66,3

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.


размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
116	105	97	93
122	125	103	100
128	131	113	107
134	137	137	115
140	156	138	126
146	181	144	144
152	193	168	150
158	191	201	155
164	200	200	183
170	212	218	206

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный креп Барби, габардин, смесовый лён, костюмный хлопок, костюмный трикотаж джерси, джисовые ткани средней и малой плотности, микровельвет, экокожа, замша и др.

РАСКРОЙ



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 задняя кокетка - 2 дет.
- 2 задняя половинка - 2 дет.
- 3 пояс - 1 дет. со сгибом
- 4 передняя половинка - 2 дет.
- 5 мешковина кармана - 2 дет.
- 6 отрезной бочок переда - 2 дет.

Дублерин:

1. Кромка кармана - 2 дет.

Припуски на швы




Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обработка карманов

Клеевой кромкой продублируйте срезы карманов с изнанки передних половинок брюк.



Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия, выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман.



Наметите расположение входа в карман на лицевой стороне бочка переда.
Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколотите насквозь.



Уравняйте срезы бочка и мешковины кармана между собой, сколите.




Обработка гульфика

Стачайте срезы бочка и мешковины между собой, припуски швов обметайте, приутюжьте.


Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте на правую переднюю половинку.



На лицевой стороне изделия намелите расположение отделочной строчки по гульфику. Сколите гульфик насквозь.



Отстрочите гульфик по линии разметки, приутюжьте.




Заготовка задних половинок брюк

Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне кокеток, приутюжьте.




Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок брюк до появления слабины.



Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Обработка боковых срезов

Сложите передние и задние половинки брюк, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите или сметайте.




Рассеките припуски шва на уровне подгибки низа на глубину 0,8-0,9 см.



Стачайте срезы деталей между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне, приутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



Обработка шаговых срезов

Утюгом слегка оттяните шаговые срезы передних половинок брюк.



Стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.




Обработка низа брюк

Обметайте срезы низа брючин, заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Удалите нитки смётывания, низ брюк приутюжьте.



Заготовка пояса

Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам, оставив незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Монтаж пояса с изделием

Притачайте пояс по верхнему срезу брюк, вкладывая в шов вешалки. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Вставьте резинку в пояс. Стачайте концы резинки между собой.



Распределите резинку внутри пояса. Равномерно растягивая пояс, проложите по нему 2 параллельных строчки.



Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-flor4000/>



в соцсетях с хэштегом #Flor4000 и #Флор4000

