


Корректировка выкройки

Сабина7010



ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ	2
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ.....	4
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКИХ БЕДРАХ	7
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКИХ БЕДРАХ.....	8

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват груди (ОГ), обхват талии (ОТ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете. Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОГ = 92 см, ОТ = 68 см, ОБ = 100 см. Ваши ОГ и ОБ совпадают с табличными значениями ОГ и ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку платья 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$74 - 68 = 6 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых швов и с талиевых вытачек на задней части платья. Талиевую вытачку на передней части платья оставляем неизменной, как правило, при более узкой талии объемы фигуры спереди на талии сильно не меняются.




рис. 1

С половины ширины нижней части платья убираем $6 / 2 = 3$ см следующим образом: 1.8 см с бокового шва, 1.2 см по талиевым вытачкам на задней части юбки. По $1.8 / 2 = 0.9$ см с каждой стороны бокового шва и по 0.6 см на каждую из двух сторон вытачек $1.2 / 2 = 0.6$ см, то есть откладываем по 0.3 см с каждой стороны вытачки $0.6 / 2 = 0.3$ см.

С половины ширины верхней части платья убираем лишние сантиметры в том же порядке - 1.8 см с бокового шва, 1.2 см с талиевых вытачек на верхней части платья.




рис. 2

Соединяем снизу новые боковые полученные точки на уровне талии с точками надсечек на уровне бедер плавной линией. Ниже уровня бедер боковые швы не меняются (рис.1).

Сверху новые боковые точки соединяем с точками пройм. Совместите детали верхней части по контрольным меткам для сопряжения срезов (рис.2). Новые боковые линии должны сливаться со старыми линиями в точках пройм.

Проводим новые линии талиевых вытачек на задней части юбки и верхней части спинки – полученные точки на талии соединяем с вершинами вытачки – плавные линии должны повторять контуры старой талиевой вытачки.

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии и стороны талиевых вытачек на задней части должны совпадать по длине.
- Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

Предположим, при измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели оказалось, что ОТ = 80 см при измеренных обхвате груди = 92 см и обхвате бедер = 100 см. ОГ и ОБ совпадают с табличными 46 размера. Выбираем выкройку платья 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$80 - 74 = 6 \text{ см}$$

Добавляем нужные сантиметры на уровне талии в районе боковых швов, талиевых вытачек на задней частях платья.

К половине ширины платья добавляем $6 / 2 = 3$ см, следующим образом: 1.8 см по боковому шву и 1.2 см прибавляем за счет уменьшения растворов вытачек на задней части изделия.

По боковому шву: откладываем по 0.9 см наружу от деталей с каждой стороны шва $1.8 / 2 = 0.9$ см. По вытачкам задней части: уменьшаем раствор каждой из двух

вытачек на 0.6 см $1.2 / 2 = 0.6$ см, то есть убираем по 0.3 см с каждой стороны
вытачки $0.6 / 2 = 0.3$ см.




рис. 3

К половине ширины верхней части платья добавляем нужные сантиметры в том же порядке - 1.8 см к боковому шву, 1.2 см прибавляем за счет уменьшения растворов вытачек на задней части спинки.

Соединяем снизу новые боковые полученные точки на уровне талии с точками надсечек на уровне бедер плавной линией. Ниже уровня бедер боковые швы не меняются (рис.3).

Сверху новые боковые точки соединяем с точками пройм. Предварительно совместив детали верхней части по контрольным меткам для сопряжения срезов (рис.4). Новые боковые линии должны сливаться со старыми линиями в точках пройм.

Проводим новые линии талиевых вытачек на задней части платья – полученные точки на талии соединяем с вершинами вытачек – плавные линии должны повторять контуры старых талиевых вытачек.




рис. 4

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии и стороны талиевых вытачек должны совпадать по длине.
- Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКИХ БЕДРАХ

Например, при измерении ваши ОГ = 92 см, ОТ = 74 см, ОБ = 94 см. Значения ОГ и ОТ совпадают с табличными для 46 размера. Выбираем выкройку 46 размера платья. ОБ табличный для этого размера = 100 см.

Сравниваем ОБ измеренный и ОБ табличный.

$$100 - 94 = 6 \text{ см}$$




рис. 5

Внесем изменения на уровне бедер только в нижней части платья – уберем лишние сантиметры с боковых швов платья.

С нижней части платья уберем $6 / 2 = 3$ см – по 1.5 см с каждой стороны бокового шва. На задней и передней частях юбки от надсечек на уровне бедер отложим вовнутрь перпендикуляры 1.5см. Для сохранения силуэта отложим перпендикуляры к боковой линии той же длины по низу платья. Соединим плавной линией точки пересечения бокового шва и линии талии, перпендикуляр на уровне бедер, перпендикуляр на уровне низа. Участок новой боковой линии между перпендикулярами должен повторять контур того же участка старой боковой линии и быть перпендикулярным низу платья (рис.5).

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
- Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОБ и вашего ОБ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОБ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКИХ БЕДРАХ

Например, при измерении ваши ОГ = 92 см, ОТ = 74 см, ОБ = 106 см. Значения ОГ и ОТ совпадают с табличными для 46 размера. Выбираем выкройку 46 размера платья. ОБ табличный для этого размера = 100см.

Сравниваем ОБ измеренный и ОБ табличный.

$$106 - 100 = 6 \text{ см}$$




рис. 6

Внесем изменения на уровне бедер только в нижней части платья – добавим нужные сантиметры к боковым швам платья.

К нижней части платья прибавим $6 / 2 = 3$ см – по 1.5 см к каждой стороне бокового шва. На задней и передней частях юбки от надсечек на уровне бедер отложим наружу перпендикуляры 1.5см. Для сохранения силуэта отложим перпендикуляры к боковой линии той же длины по низу платья. Соединим плавной линией точки пересечения бокового шва и линии талии, перпендикуляр на уровне бедер, перпендикуляр на уровне низа. Участок новой боковой линии

между перпендикулярами должен повторять контур того же участка старой боковой линии и быть перпендикулярным низу платья (рис.6).

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
- Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОБ и вашего ОБ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОБ и корректируйте другие измерения по надобности.

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



<https://t.me/shkatulkamk>



<https://max.ru/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platy-sabina7010/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7010 и #Сабина7010