


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#САБИНА130

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




юбка


Сабина130



Выкройка женской юбки умеренного объема, А-силуэта. Переднее и заднее полотнища юбки - с фигурными кокетками и тремя стачанными между собой клиньями, на каждом из которых по центру предусмотрена отстроченная в край встречная складка. Линия талии в юбке находится на естественном месте. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Застёжка - потайная молния, расположена в левом боковом шве юбки, а также обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина юбки - ниже колена.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ



* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,9 - 5,3 см	0,2 - 1,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	65,7	65,6	89,2
	161-165	68,0		
	166-170	70,2		
	171-175	72,5		
	176-180	74,7		
42	156-160	65,9	69,5	93,1
	161-165	68,1		
	166-170	70,4		
	171-175	72,6		
	176-180	74,9		
44	156-160	66,0	73,3	97,1
	161-165	68,3		
	166-170	70,5		
	171-175	72,8		
	176-180	75,0		
46	156-160	66,2	77,2	101,0
	161-165	68,4		
	166-170	70,7		
	171-175	72,9		
	176-180	75,2		
48	156-160	66,4	81,0	104,9

	161-165	68,6		
	166-170	70,9		
	171-175	73,1		
	176-180	75,4		
50	156-160	66,5	84,9	108,8
	161-165	68,8		
	166-170	71,0		
	171-175	73,3		
	176-180	75,5		
52	156-160	66,7	88,7	112,8
	161-165	68,9		
	166-170	71,2		
	171-175	73,4		
	176-180	75,7		
54	156-160	66,9	92,6	116,7
	161-165	69,1		
	166-170	71,4		
	171-175	73,6		
	176-180	75,9		
56	156-160	67,0	96,5	120,6
	161-165	69,3		
	166-170	71,5		
	171-175	73,8		
	176-180	76,0		
58	156-160	67,2	100,3	124,6
	161-165	69,4		
	166-170	71,7		
	171-175	73,9		
	176-180	76,2		
60	156-160	67,3	104,2	128,5
	161-165	69,6		
	166-170	71,8		
	171-175	74,1		
	176-180	76,3		
62	156-160	67,5	108,0	132,4
	161-165	69,8		
	166-170	72,0		
	171-175	74,3		
	176-180	76,5		
64	156-160	67,7	111,9	136,3
	161-165	69,9		
	166-170	72,2		
	171-175	74,4		

	176-180	76,7		
66	156-160	67,8	115,7	140,3
	161-165	70,1		
	166-170	72,3		
	171-175	74,6		
	176-180	76,8		
68	156-160	68,0	119,6	144,2
	161-165	70,3		
	166-170	72,5		
	171-175	74,8		
	176-180	77,0		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	150	150	150
	161-165	156	153	153
	166-170	159	158	158
	171-175	176	162	162
	176-180	201	166	166
42	156-160	154	147	150
	161-165	184	152	156
	166-170	196	158	157
	171-175	198	162	161
	176-180	216	166	166
44	156-160	185	151	153
	161-165	179	155	158
	166-170	205	159	159
	171-175	210	163	162
	176-180	228	171	166
46	156-160	198	151	148
	161-165	200	155	152
	166-170	224	170	159
	171-175	224	186	163
	176-180	228	195	167
48	156-160	205	166	151

	161-165	213	176	155
	166-170	219	193	172
	171-175	223	193	164
	176-180	228	206	167
50	156-160	208	181	151
	161-165	212	202	155
	166-170	219	208	167
	171-175	224	224	164
	176-180	231	228	184
52	156-160	208	206	154
	161-165	215	213	158
	166-170	221	218	178
	171-175	225	224	188
	176-180	230	232	201
54	156-160	209	208	168
	161-165	214	215	193
	166-170	220	218	181
	171-175	225	225	214
	176-180	229	231	208
56	156-160	209	209	200
	161-165	214	213	207
	166-170	221	221	217
	171-175	227	227	218
	176-180	231	233	231
58	156-160	228	210	208
	161-165	234	215	210
	166-170	221	221	220
	171-175	242	225	226
	176-180	252	233	232
60	156-160	228	210	208
	161-165	227	216	216
	166-170	240	221	220
	171-175	228	227	227
	176-180	231	234	231
62	156-160	211	228	209
	161-165	235	235	215
	166-170	240	241	223
	171-175	246	228	226
	176-180	260	233	238
64	156-160	209	229	211
	161-165	240	216	217
	166-170	247	241	222
	171-175	242	229	234

	176-180	253	235	234
66	156-160	235	210	211
	161-165	241	236	217
	166-170	247	224	227
	171-175	253	249	229
	176-180	259	254	234
68	156-160	236	231	230
	161-165	243	238	237
	166-170	248	222	225
	171-175	255	250	229
	176-180	260	256	256

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать ткани костюмной и платьено-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо держащие складки, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Например: костюмная поливискоза, костюмная смесовая шерсть, костюмный креп, платьеная джинса и т.п.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублирин:

1. Пояс - 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Молния потайная длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка клиньев

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях клиньев.




Заколите или заметайте складки на клиньях по линиям разметки.



Застрочите складки в край.




Приутюжьте складки по линиям разметки.



Заготовка переднего полотнища юбки

Притачайте один клин по центру кокетки переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.




Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.



Приколите или приметайте боковой клин к кокетке переда, рассекая припуск шва притачивания центрального клина на глубину 0,9 см.



Притачайте боковые клинья к переднему полотнищу юбки.
Рассеките припуски швов на уровне подгибки низа на глубину 0,9 см.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокетки и центрального клина.
Припуски шва на уровне подгибки низа разутюжьте.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне кокетки переда, приутюжьте.



Заготовка заднего полотнища юбки

Заготовьте заднее полотнище юбки аналогично переднему полотнищу.



Обработка боковых срезов

Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки. Стачайте их между собой, оставив в левом боковом шве незашитый участок для втачивания молнии. Припуски швов разутюжьте.



Обработка молнии

Продекатируйте молнию, расстегните её до конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.




С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию, начиная строчку от верхнего среза изделия.



Застегните молнию до закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к другому припуску застёжки на уровне закрепки шва. Верх молнии приколите к верхнему срезу юбки.




Расстегните молнию до конца. Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.




Притачайте вторую сторону молнии к припуску застёжки, начиная строчки от закрепки шва и ведя её в сторону верхнего среза юбки.



Вытяните молнию за бегунок, приутюжьте застёжку под припусками.




Дополнительными строчками притачайте тесьму молнии к припускам шва.



Заготовка пояса

Продублируйте деталь пояса. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь, суживая сгиб и оттягивая открытые срезы.



Монтаж пояса с изделием

Обметайте один продольный срез пояса. Другим срезом притачайте пояс к верхнему срезу изделия, вкладывая в шов вешалки из тесьмы на участках боковых швов.




Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Припуски шва притачивания пояса заметайте в сторону пояса. Приметайте отлетную сторону пояса к изделию насквозь.



Отстрочите пояс в шов притачивания с лицевой стороны изделия.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте. Разметьте и выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.



Обметайте срез низа юбки, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки.



Подшейте низ юбки ручными потайными стежками.



Основной
материал
изнанка

Нитки смётывания удалите. Низ юбки приутюжьте.



Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-sabina130/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina130 и #Сабина130

