


Корректировка выкройки

Оливия9033



ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ2

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ4

При корректировке выкройки будем вносить изменения как на деталях из основной ткани, так и на деталях подкладки.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват талии (ОТ), обхват груди (ОГ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете. Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОТ = 68 см, ОГ = 92 см ОБ = 100 см. Ваши ОГ, ОБ совпадают с табличными значениями ОГ и ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку жакета 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$74 - 68 = 6 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых и рельефных швов изделия.




рис. 1

С половины ширины жакета убавляем $6 / 2 = 3$ см следующим образом: 2.0 см с бокового шва и 1.0 см по рельефу спинки. По боковому шву убираем $2.0 / 2 = 1.0$ см. По рельефу спинки убираем $1.0 / 2 = 0.5$ см. Соединяем новые полученные точки с точками пройм (боковые швы), с точками надсечек над талией на уровне груди (рельефные швы). Снизу соединяем с надсечками на уровне бедер. Новые линии должны быть плавными и в крайних точках должны сливаться со старыми плавными линиями боковых и рельефных швов (рис.1).




рис. 2

На деталях подкладки (центральной части спинки, бочка спинки и бочка переда) также вносим изменения. Копируем надсечки на уровне талии и низа с тех же деталей из основной ткани. Убираем на уровне талии: по 1.0 см по боковому шву (на бочке переда и бочке спинки); по 0.5 см по рельефу спинки (на центральной части спинки и бочке спинки). Соединяем новые полученные точки с верхними надсечками и снизу с точками на уровне низа. Новые плавные линии должны

повторять контуры соответствующих плавных линий на деталях из основной ткани (рис.2).

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые линии и рельефные плавные линии должны совпадать по длине.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

Допустим, при измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели, оказалось, что ваш ОТ = 79.6 см, ОГ = 92 см и ОБ = 100 см, т.е. совпадают с табличными ОГ и ОБ. Снова выбираем выкройку жакета 46 размера с табличным ОТ = 74 см.

При сравнении ОТ измеренного и ОТ табличного получаем

$$79.6 - 74 = 5.6 \text{ см}$$

К половине ширины жакета прибавляем $5.6 / 2 = 2.8$ см следующим образом: 1.8 см по боковому шву и 1.0 см по рельефу спинки. По боковому шву прибавляем $1.8 / 2 = 0.9$ см. По рельефу спинки прибавляем $1.0 / 2 = 0.5$ см. Соединяем новые полученные точки с точками пройм (боковые швы), с точками надсечек над талией на уровне груди (рельефные швы). Снизу соединяем с надсечками на уровне бедер. Новые линии должны быть плавными и в крайних точках должны сливаться со старыми плавными линиями боковых и рельефных швов. Соединяем новые полученные точки с точками пройм (боковые швы), с точками надсечек над талией на уровне груди (рельефные швы). Снизу соединяем с надсечками на уровне бедер. Новые линии должны быть плавными и в крайних точках должны сливаться со старыми плавными линиями боковых и рельефных швов (рис.3).




рис. 3

На деталях подкладки (центральной части спинки, бочка спинки и бочка переда) также вносим изменения. Копируем надсечки на уровне талии и низа с тех же деталей из основной ткани. Прибавляем на уровне талии: по 0.9 см по боковому шву (на бочке переда и бочке спинки); по 0.5 см по рельефу спинки (на центральной части спинки и бочке спинки). Соединяем новые полученные точки с верхними надсечками и снизу с точками на уровне низа. Новые плавные линии должны повторять контуры соответствующих плавных линий на деталях из основной ткани (рис.4).

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые и рельефные плавные линии должны совпадать по длине.
- Соблюдаем прямые углы при соединении боковых и рельефных линий с горизонтальным срезом по низу жакета

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 5.6 - 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.




рис. 4

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



<https://t.me/shkatulkamk>



<https://max.ru/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-jaketa-oliviya9033/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9033 и #Оливия9033