


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия259

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жилет

Оливия259



Выкройка женского удлиненного жилета, пальто без рукавов, умеренного объема, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Проймы жилета значительно углублены. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с боковыми, диагонально ориентированными прорезными карманами с листочками. Спинка - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. По низу рельефов спинки предусмотрены шлицы, обеспечивающие свободу шага. На уровне линии талии на спинке предусмотрен хлястик. Горловина изделия оформлена воротником английского типа с отложными лацканами. Застежка - центральная, бортовая, на обметанные петли и пуговицы. Длина изделия - до середины икр.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
10 см	11,6 - 17,4 см	6,4 - 10,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате (замер произведен по готовой заниженной линии проймы ниже фактического уровня груди)
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	A	B	C	D
40	156-160	108,5	87,4	73,6	94,4
	161-165	112,5			
	166-170	116,5			
	171-175	120,5			
	176-180	124,5			
42	156-160	108,6	91,3	77,9	98,7
	161-165	112,6			
	166-170	116,6			
	171-175	120,6			
	176-180	124,6			
44	156-160	108,8	95,3	82,1	102,9
	161-165	112,8			
	166-170	116,8			
	171-175	120,8			
	176-180	124,8			

46	156-160	108,9	99,2	86,4	107,2
	161-165	112,9			
	166-170	116,9			
	171-175	120,9			
	176-180	124,9			
48	156-160	109,0	103,1	90,7	111,5
	161-165	113,0			
	166-170	117,0			
	171-175	121,0			
	176-180	125,0			
50	156-160	109,1	107,0	95,0	115,8
	161-165	113,1			
	166-170	117,1			
	171-175	121,1			
	176-180	125,1			
52	156-160	109,3	111,0	99,2	120,0
	161-165	113,3			
	166-170	117,3			
	171-175	121,3			
	176-180	125,3			
54	156-160	109,4	114,9	103,5	124,3
	161-165	113,4			
	166-170	117,4			
	171-175	121,4			
	176-180	125,4			
56	156-160	109,5	118,8	107,8	128,6
	161-165	113,5			
	166-170	117,5			
	171-175	121,5			
	176-180	125,5			
58	156-160	109,7	122,8	112,0	132,8
	161-165	113,7			
	166-170	117,7			
	171-175	121,7			
	176-180	125,7			
60	156-160	109,8	126,7	116,3	137,1
	161-165	113,8			
	166-170	117,8			
	171-175	121,8			
	176-180	125,8			
62	156-160	109,9	130,6	120,6	141,4
	161-165	113,9			
	166-170	117,9			

	171-175	121,9			
	176-180	125,9			
64	156-160	110,0	134,5	124,9	145,7
	161-165	114,0			
	166-170	118,0			
	171-175	122,0			
	176-180	126,0			
66	156-160	110,2	138,5	129,1	149,9
	161-165	114,2			
	166-170	118,2			
	171-175	122,2			
	176-180	126,2			
68	156-160	110,3	142,4	133,4	154,2
	161-165	114,3			
	166-170	118,3			
	171-175	122,3			
	176-180	126,3			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная	основная	основная	подкладка	подкладка	подкладка
		ткань при ширине 130 см, см	ткань при ширине 140 см, см	ткань при ширине 150 см, см	при ширине 130 см, см	при ширине 140 см, см	при ширине 150 см, см
40	156-160	242	242	242	122	122	122
	161-165	250	249	250	122	126	126
	166-170	258	257	258	122	130	130
	171-175	266	266	265	122	134	134
	176-180	274	274	274	122	138	138
42	156-160	242	242	241	122	122	122
	161-165	249	250	250	122	126	126
	166-170	258	258	257	122	130	130
	171-175	266	266	265	122	134	134
	176-180	274	274	273	122	138	138
44	156-160	243	243	243	122	122	122
	161-165	261	251	247	122	126	126

	166-170	271	259	255	122	130	130
	171-175	279	267	266	122	134	134
	176-180	275	273	274	122	138	138
46	156-160	254	243	242	122	122	122
	161-165	250	250	248	122	126	126
	166-170	259	259	258	122	130	130
	171-175	267	266	266	122	134	134
	176-180	275	274	275	122	138	138
48	156-160	260	244	244	122	123	123
	161-165	260	251	252	122	127	127
	166-170	274	260	259	122	131	131
	171-175	281	268	267	122	135	135
	176-180	279	276	276	122	139	139
50	156-160	264	243	243	122	123	123
	161-165	255	251	251	122	127	127
	166-170	280	260	260	122	131	131
	171-175	288	268	267	122	135	135
	176-180	296	276	276	122	139	139
52	156-160	265	256	244	122	123	123
	161-165	269	252	252	122	127	127
	166-170	282	272	260	122	131	131
	171-175	289	280	268	122	135	135
	176-180	297	288	276	122	139	139
54	156-160	268	256	245	122	123	123
	161-165	274	265	253	122	144	127
	166-170	280	271	261	122	145	131
	171-175	284	279	269	122	135	135
	176-180	300	287	277	122	151	139
56	156-160	269	263	256	122	142	123
	161-165	276	265	254	122	137	127
	166-170	287	262	262	122	149	131
	171-175	291	290	269	122	148	135
	176-180	296	296	277	122	156	139
58	156-160	268	266	247	122	137	123
	161-165	275	268	264	122	142	127
	166-170	295	278	270	122	149	131
	171-175	290	287	277	122	149	135
	176-180	302	295	290	122	154	154
60	156-160	277	271	253	122	140	133
	161-165	278	276	268	122	145	127
	166-170	284	281	276	122	160	146
	171-175	303	288	284	122	153	144
	176-180	307	295	285	122	169	139

62	156-160	278	266	261	122	208	135
	161-165	289	277	261	122	217	128
	166-170	290	282	276	122	223	132
	171-175	302	293	276	122	217	153
	176-180	311	297	291	122	239	156
64	156-160	284	269	266	122	193	135
	161-165	292	277	264	122	216	138
	166-170	298	288	273	122	226	132
	171-175	306	304	290	122	211	147
	176-180	312	299	302	122	243	150
66	156-160	287	269	271	122	204	147
	161-165	293	288	277	122	242	153
	166-170	303	285	284	122	223	161
	171-175	307	308	293	122	259	145
	176-180	324	299	306	122	245	152
68	156-160	351	281	270	122	237	166
	161-165	355	291	273	122	219	190
	166-170	314	285	278	122	250	199
	171-175	335	307	291	122	232	165
	176-180	381	310	304	122	268	224


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жилета (пальто без рукавов) можно использовать ткани пальтовой и костюмной групп, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, малой пиллингуемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: сукно, пальтовая ткань, букле, плотная костюмная ткань, деним, плотный вельвет, искусственная кожа и др.


В качестве подкладки можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 воротник - 2 дет. со сгибом
- 3 листочка - 2 дет.
- 4 нижняя мешковина кармана - 2 дет.
- 5 хлястик спинки - 1 дет. со сгибом
- 6 центральная часть спинки - 1 дет. со сгибом
- 7 бочок спинки - 2 дет.
- 8 бочок переда - 2 дет.
- 9 центральная часть переда/подборт - 4 дет.



ПОДКЛАДКА

- 1 подкладка центральной части спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 подкладка бочка спинки - 2 дет.
- 3 подкладка бочка переда - 2 дет.
- 4 верхняя мешковина кармана - 2 дет.

Дублирин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Листочка кармана – 2 дет.,
4. Верх центральной части спинки – 2 дет.,

5. Верх бочка спинки – 2 дет.,
6. Припуски шлицы спинки – 4 дет.,
7. Верх бочка переда – 2 дет.,
8. Верх центральной части переда – 2 дет.,
9. Подборт – 2 дет.,
10. Хлястик – 1 дет. со сгибом,
11. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке листочки или чуть длиннее и шире),
12. Подгибка низа переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине подгибки низа переда и длиной, равной длине дублируемого среза),
13. Подгибка низа центральной части спинки – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине подгибки низа центральной части спинки и длиной, равной длине дублируемого среза),
14. Подгибка низа бочка спинки – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной, равной ширине подгибки низа, и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жилета был отшит из сукна и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда

Продублируйте верх бочков переда и участки под карманы с изнаночной стороны деталей. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



На уровне рамки кармана с изнанки детали бочка приметайте дополнительный долевик. Его можно выкроить из бязи, по долевой, по выкройке листочки кармана или чуть больше.



Продублируйте листочки кармана с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.




На внутренней (невидимой с лицевой стороны) стороне листочек разметьте ширину и длину их готового вида.

Наложите листочку на бочок переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой, приколите.




Притачайте листочку по линии разметки. Наметьте ширину припуска шва на изнанке нижней мешковины кармана.


Наложите мешковину на бочок переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой, приколите.



Притачайте мешковину по линии разметки.




С изнанки бочка разрежьте вход в карман посередине между строчками, выходя наискосок к концам строчек, но не доходя до них на 0,2 см.




Выверните детали кармана на изнанку.

Припуски шва притачивания мешковины разутюжьте.




Притачайте верхнюю мешковину к припуску шва притачивания листочки.
Припуски шва заутюжьте в сторону мешковины.



Заправьте уголки кармана в сторону изнанки, слегка приутюжьте карман с лицевой стороны.



Приметайте сгиб листочки к верхнему краю рамки кармана.



Единой строчкой закрепите уголки кармана и стачайте внешние срезы мешковин карманов между собой. При необходимости ошноровите срезы мешковин карманов.



Нитки смётывания удалите. Карманы отпарьте.



Продублируйте верх центральных частей переда с изнаночной их стороны.
Контрастными нитками проставьте контрольные линии.




Притачайте бочки к центральным частям переда. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Продублируйте подгибку низа переда.



Заготовка подборов

Продублируйте подборт с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.




Монтаж подборта с изделием

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от точки уступа лацкана. В точке уступа припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Припуски шва в уголке лацкана высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуск в точке перегиба лацкана высеките треугольником, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону переда.



Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта. Приутюжьте лацканы и борта.



Монтаж подкладки переда с изделием

Притачайте подкладку переда к подборт. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Осноровка горловины переда

Отверните лацкан по линии перегиба, заколите насковзь. Сколите перед и подкладку с подбортом между собой по срезам горловины и плечевым срезам. Осноровите срез горловины подборта по срезу горловины переда.



Также при необходимости ошьте боковой срез подкладки переда по боковому срезу переда.



С помощью тканевого долевика закрепите мешковину кармана по срезу борта.




Заготовка спинки

Продублируйте верх центральной части спинки, припуски шлиц и подгибки низа.



Продублируйте верх бочков спинки, припуски шлиц и низ бочков. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Притачайте бочки спинки к центральной части спинки. Припуски швов в уступе шлиц рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски швов разутюжьте. Припуски шлиц заутюжьте.



Заготовка подкладки спинки

Стачайте срезы центральной части подкладки спинки. Припуски складки сметайте ручными стежками. Припуски шва и складку заутюжьте в одну из сторон.




Продублируйте обтачку горловины. Притачайте её к подкладке центральной части спинки. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Притачайте подкладку боков спинки к подкладке центральной части спинки. Припуски швов в уступах разрезов под шлицы рассеките, заутюжьте к бокам подкладки спинки.



Сложите спинку и подкладку спинки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по срезам, сколите, при необходимости основывайте.



Сколите закрепку шва рельефа подкладки с закрепкой шва рельефа спинки.



Приколите подкладку к одной стороне шлицы.



Притачайте подкладку.



Рассеките припуск в уступе шлицы на подкладке наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,1-0,2 см.



Подверните срезы подкладки в уступе шлицы на ширину припуска в сторону изнанки, приколите.



Отогните подкладку в сторону, приколите вторую её сторону к припуску шлицы, притачайте.



На данном этапе должно получиться так.




Притачайте подкладку в уголке шлицы.



Приутюжьте шлицы в готовом виде.



Наметьте и настрочите сквозные закрепки в уступах шлицы, приутюжьте.



Сколите спинку и подкладку спинки между собой по швам.



При необходимости выполните ошноровку открытых срезов подкладки спинки по срезам спинки.



Обработка плечевых срезов изделия

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обработка плечевых срезов подкладки

Стачайте плечевые срезы подкладки. Припуски швов разутюжьте.



Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник с изнанки. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.
Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Осноруйте воротник по открытым срезам.



Сформируйте наплыв из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.




Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в открытую горловину изделия. Для удобства рассеките припуски швов в углах горловины наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,1-0,2 см.



Втачайте воротник в горловину. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



Строчкой скрепите припуски шва втачивания деталей воротника в горловину спинки и горловину обтачки спинки между собой.



Сложите воротник изнанкой внутрь, приутюжьте.



Обработка пройм


Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, совместите по плечевым швам, сколите, стачайте.



Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.




Заготовка хлястика

Продублируйте хлястик с изнаночной стороны. Сложите его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по продольным срезам, сколите, стачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте хлястик на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро, приутюжьте. Отстрочите хлястик по продольным сторонам.



Ориентируясь по разметке, приколите хлястик к спинке.



Обработка боковых срезов

Единой строчкой, совмещая швы проймы между собой, стачайте боковые срезы основного изделия и подкладки.



Припуски боковых швов изделия разутюжьте.



Припуски боковых швов подкладки заутюжьте в сторону перед.



Обработка низа изделия

Осноровите срез низа изделия.




Заметайте низ изделия на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте.



Припуски швов в уголках бортов и шлиц высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Ручными потайными стежками подшейте подгибку изделия к припускам швов.



Частично распорите один из швов в подкладке для выворачивания изделия на лицевую сторону.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Приутюжьте складку по низу подкладки.



Отделка

Отстрочите воротник, борта и проймы изделия.



Застрочите отверстие в подкладке строчкой в край.



Разметьте и выметайте петли по правому борту. Пришейте пуговицы по левому борту.



Нитки смётывания удалите. Изделие отпарьте в готовом виде. Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-oliviya259/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia259 и #Оливия259

