

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#РЕН9041

Размеры
(ростовка)
86-164 см

СЛОЖНОСТЬ




футболка

Рен9041



Выкройка детской футболки-поло объёма оверсайз, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед цельный, без формообразующих конструктивных элементов, с нагрудным накладным карманом. Спинка также цельная. Горловина изделия оформлена отложным воротником. Застёжка - втачные планки по центру переда, а также обмётанные петли и пуговицы. Рукава - рубашечного покроя, длиной до локтя, с притачными круговыми манжетами по низу. Длина поло - до линии бёдер. Воротник, планки застёжки и манжеты рукавов выполнены из основного материала второго цвета.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ



* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
17,2 - 25,3 см	20,2 - 38,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне груди в полном обхвате
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
 D - длина рукава от горловины
 Е - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника

рост, см	А	В	С	Д	Е
86	71,2	71,2	27,0	23,7	36,3
92	72,7	72,7	27,7	25,1	38,4
98	74,3	74,3	28,4	26,5	40,5
104	75,8	75,8	29,1	27,9	42,6
110	77,3	77,3	29,8	29,3	44,7
116	78,9	78,9	30,5	30,7	46,8
122	80,4	80,4	31,2	32,1	48,9
128	83,9	83,9	32,4	33,5	51,4
134	87,4	87,4	33,6	34,8	53,9
140	90,9	90,9	34,8	36,2	56,4
146	94,3	94,3	36,1	37,5	58,8
152	97,8	97,8	37,3	38,9	61,3
158	101,3	101,3	38,5	40,2	63,8
164	104,8	104,8	39,7	41,6	66,3

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
86	49	49	49
92	54	51	51
98	60	53	53
104	63	59	56
110	65	65	58
116	67	67	60
122	72	69	63
128	81	72	65
134	84	77	67
140	86	85	70
146	93	89	77
152	102	91	80
158	105	98	83
164	108	101	85

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива поло можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 2-нитка, пике, кулир, джерси и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНОЙ трикотаж



Дублирин:

1. Планка застёжки – 2 дет.,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Подгибка верха кармана – 1 дет.,
4. Кромка выреза переда – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемого среза).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец футболки поло был отшит из кулирной глади.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Пресс для установки рубашечных кнопок;
	Рубашечные кнопки.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте детали воротника, планок застёжки, а также подгибку накладного кармана и срезы в уступе выреза застёжки переда.




Заготовка планок застёжки


Сложите детали планок вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по верхним коротким срезам, сколите. Обтачайте планки от сгиба на половину их ширины в готовом виде.



Рассеките припуски швов планок в контрольной точке перпендикулярно строчке на глубину 0,8-0,9 см. Выверните, выправьте планки на лицевую сторону, приутюжьте, выправляя швы на ребро.



Наложите планки друг на друга, соблюдая мужскую сторону, уравняйте по нижним срезам, сколите. Наметьте ширину припуска на шов по низу планок.



Вспомогательной строчкой стачайте планки между собой.



Обработка застёжки


Наметьте рамку застёжки с лицевой стороны изделия. Рассеките припуски в уголках рамки наискосок, не доходя до линии разметки 0,8-0,9 см.



Наложите планки на деталь переда, лицом к лицу, уравнивая линии разметки между собой, приколоте.



Притачайте планки к детали переда по разметке, не захватывая в шов боковые припуски на шов.




Приколите продольные срезы планок к продольным срезам рамки застёжки.



Притачайте планки к переду.




Обметайте срезы застёжки по трём сторонам.



Приутюжьте застёжку в готовом виде.



Отстрочите застёжку строчкой в край с лицевой стороны изделия.




Приутюжьте застёжку ещё раз.




Заготовка накладного кармана


Обметайте открытый срез подгибки верха накладного кармана.




Отверните подгибку накладного кармана на лицевую сторону, уравняйте по боковым срезам, сколите.




Обтачайте карман по боковым срезам. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Одновременно заутюжьте боковые и нижние срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.




Застрочите подгибку кармана, приутюжьте.




Наметьте расположение кармана на лицевой стороне переда.



Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, изнанкой на лицевую сторону, приметайте, приколите или зафиксируйте с помощью водорастворимой клеевой ленты.



Строчкой в край настрочите карман на перед.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Монтаж рукавов с изделием


Вколите рукава в открытые проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия.




Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Обработка боковых срезов изделия


Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Оверлочной строчкой стачайте срезы изделия между собой.




Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Заготовка воротника


Сложите воротник вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам концов, сколите, подогнув нижний припуск одной стороны воротника на 1 см в сторону изнанки.



Обтачайте концы воротника. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выутюжьте концы воротника на ребро, одновременно заутюжьте воротник пополам, изнанкой внутрь.



Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите нижний воротник в горловину изделия.




В начале и в конце горловины проложите прямые стачивающие строчки на участках длиной около 2 см.




Втачайте воротник в горловину оверлочной строчкой. Хвостики строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски шва заутюжьте в сторону воротника.



Подверните нижний верхнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Притачайте воротник в шов втачивания нижнего воротника.



Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.



Заготовка обтачек рукавов

Сложите обтачки пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.



Разложите припуски швов обтачек в разные стороны относительно середины их ширины, приутюжьте. Сложите обтачки вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Монтаж обтачек с изделием


Равномерно растягивая, приколите обтачки по низу рукавов.



Оверлочной строчкой притачайте обтачку по низу рукава. Конец строчки спрячь в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.



Обработка низа изделия

Наметьте ширину подгибки низа с лицевой стороны изделия. Подверните припуск на подгибку по линии в сторону изнанки, заколите.



Застрочите низ изделия на распошивальной машине.



Приутюжьте низ изделия.



Отделка

Разметьте и установите рубашечные кнопки.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-futbolki-ren9041/>



в соцсетях с хэштегом #Ren9041 и #Рен9041

