

Выкройка комбинезона на бретелях WO171221



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kombinezona-na-bretelyah-wo171221/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: пайетки на трикотаже и вискозный шелк-стрейч для подкладки.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной и подкладочной ткани, а также из дублерина.



Соедините детали переда и спинки из основной ткани с соответствующими деталями из подкладки, обметайте по срезам.

Соедините детали мешковины кармана из основной ткани с аналогичными деталями из подкладки, обметайте по боковым срезам.

Ручными стежками проложите линии сгиба на деталях переда.





Ориентируясь по разметке, притачайте мешковину из подкладки к боковому срезу детали переда.



Сделайте надсечки в уступах шва, выверните, выправьте мешковину в сторону изнанки переда, выметайте, приутюжьте.



Наложите обработанный вход в карман на мешковину из основного материала, оставляя 1,5 см на шов.



С изнаночной стороны припуски мешковин сметайте, стачайте, обметайте, приутюжьте.



Сколите детали переда и спинки по боковым срезам.



Стачайте боковые срезы деталей изделия, оставив в левом боковом шве незащищенный участок под молнию.

Припуски швов разутюжьте в стороны.



Вметайте молнию в левый боковой шов изделия. Втачайте двумя строчками, - первой «в канавку» и второй – по краю тесьмы молнии.



Приутюжьте застёжку в готовом виде.



Стачайте средние срезы деталей спинки. Припуски шва разутюжьте.



Стачайте срезы складки деталей переда.

Единой строчкой стачайте шаговые срезы деталей переда и спинки между собой.

Припуски шва разутюжьте.



Сложите детали бретелей вдоль пополам, лицом внутрь, сколите, стачайте по продольным срезам.




При помощи булавки выверните бретели на лицевую сторону.



Сложите детали обтачек переда и спинки вместе, лицом к лицу, сколите по правым боковым срезам, стачайте. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте нижний срез обтачки изделия.

Приутюжьте бретели в готовом виде.



Заложите складку по верху переда, приметайте.

Приметайте бретели. Уточните их длину на примерке.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите булавками.

Срежьте левые боковые срезы обтачки переда и спинки на ширину бокового шва изделия.



Притачайте левые боковые срезы обтачек переда и спинки к припускам бокового шва изделия.



Отверните припуск шва с молнией в сторону изнанки изделия, обтачайте вместе с обтачкой.



Высеките припуски швов в уголках, поставьте рассечку по центру переда.



Настрочите припуск шва обтачивания верха изделия на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.



Выметайте верх изделия, приутюжьте.



Проложите строчку для кулиски по верху спинки.



Аккуратно подпорите шов притачивания обтачки возле молнии. Вставьте резинку в кулиску спинки. Распоротый шов зашейте ручными потайными стежками. Концы резинки закрепите машинной строчкой.



Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки изделия, подшейте, приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки верха к припускам боковых швов изделия.

Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!