

Выкройка платья WD211221



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd211221/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: тонкий атлас-стрейч.

Этапы сборки и шитья

1. Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. Продублируйте обтачки.



2. Продублируйте цельнокроенные планки деталей центральной части полочки и изнаночной стороны. Обметайте открытые срезы планок. Заутюжьте планки в сторону изнанки.




3. Сколите булавками рельефы деталей полочки, стачайте. Припуски швов заутюжьте к центру полочки, при желании отстрочите по лицевой стороне.



4. Аналогичным образом обработайте рельефы спинки.




5. Сложите детали полочки и спинки вместе, лицом к лицу, сколите по плечевым и боковым срезам, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



6. Повесьте платье на плечики и дайте отвисеться несколько часов. Осноруйте по нижнему срезу. Обметайте срез низа платья. Заметайте его в сторону изнанки на ширину подгибки, приутюжьте.



7. Стачайте обтачки горловины полочки и спинки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



8. Обметайте нижний срез обтачки горловины изделия.



9. Притачайте торцевые срезы частей обтачки горловины к цельнокроеным планкам центральной части полочки. Припуски швов заутюжьте в сторону обтачки.



10. Наложите обтачку горловины на изделие, лицом к лицу, сколите, уравнивая срезы и плечевые швы между собой. Обратите внимание: для того, чтобы обтачка хорошо легла по горловине, необходимо также отвернуть верхнюю часть цельнокроеных планок по линии заутюженного перегиба в сторону изнанки. Другими словами, горловина полочки будет обтачиваться частично обтачкой и частично цельнокроеной планкой. Обтачайте горловину платья. Припуски шва срежьте до ширины 5 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм, в уголках высеките, не доходя до строчки 2 мм.



11. Отверните обтачку горловины в сторону, выверните, выправьте верхние уголки планок полочки. Настрочите припуск шва на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.
12. Выметайте горловину, приутюжьте.



13. Обтачайте нижние уголки планок полочки. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте их на лицевую сторону. Приутюжьте.



14. Подшейте низ платья. Приутюжьте.



15. При желании отстрочите планку по краю. Приутюжьте.



16. Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



17. Проложите вспомогательные строчки параллельно срезам оката рукавов, выполните сборку.



18. Вметайте рукава в проймы. Втачайте, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



19. Обметайте нижние срезы рукавов. Заметайте их в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите, приутюжьте.



20. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.



21. Разметьте и обметайте петли на правой планке. Пришейте пуговицы на левой планке.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!