

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #VERONIKA507

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



Размеры

40-58

Рост

154-180 см

СЛОЖНОСТЬ





СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	8,8 см
Прибавка к обхвату талии	29,2-30,4 см
Прибавка к обхвату бёдер	10 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава
154-160 см	68,2-72,3 см	57,5-59 см
161-167 см	70,9-74,7 см	59,5-61 см
168-174 см	73,7-77,6 см	61,6-63 см
174-180 см	76,2-80,3 см	63,5-65 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	30 см
42	31,4 см
44	32,7 см
46	34,1 см
48	35,4 см
50	36,8 см
52	38,1 см
54	39,4 см
56	40,8 см
58	42,1 см






Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объёму в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	Размеры 40-50	Размеры 52-58
Рост 154-160 см	1,6 м	1,85 м
Рост 161-167 см	1,65 м	1,95 м
Рост 168-174 см	1,7 м	2 м
Рост 175-180 см	1,75 м	2,1 м




РАСКРОЙ

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Манжета – 2 дет. со сгибом,
5. Накладной карман – 2 дет.,
6. Кулиска – 1 дет. со сгибом,
7. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом,
8. Воротник – 2 дет. со сгибом,
9. Косая бейка для обработки разрезов по низу рукавов – полоска шириной 3 см, выкроенная под углом 45 градусов к нити основы, и длиной, равной удвоенной длине разрезов плюс 7-10 см на запас.

Клеевая прокладка:

1. Планка переда – 2 дет. (выкраивается по детали переда),
2. Манжета – 2 дет. со сгибом,
3. Воротник – 1 дет. со сгибом,
4. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом.



Пример раскладки деталей изделия из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста;



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Тонкие, гигроскопичные, мягкие, хорошо драпирующиеся ткани.
Пример: вискоза, штапель, хлопок, лён, шёлк, креп, поплин, мадаполам, шамбре, смесовая льняная ткань, шитьё, батист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

Перед началом работы продублируйте и ошпоровите все необходимые детали изделия.

1. Заутюжьте верхний край накладного кармана на 4 см в сторону изнанки, затем подверните припуск на половину ширины внутрь и снова приутюжьте.
2. Отверните получившуюся подгибку кармана на лицевую сторону и обтачайте верхние уголки.
3. Обметайте боковые и нижний срезы кармана.
4. Выверните, выверните уголки кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Проложите строчку по верхнему краю кармана, фиксируя подгибку.
5. Заутюжьте боковые и нижний срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.
6. Стачайте, заутюжьте вниз нагрудные вытачки на деталях переда.
7. Разметьте расположение карманов и кулиски на деталях переда.
8. Наметайте, настрочите карманы на детали переда. Нитки наметки удалите, приутюжьте.
9. Заутюжьте продольные срезы планок на 1 см в сторону изнанки.
10. Заутюжьте планки по линии перегиба в сторону изнанки.
11. Проложите строчку, закрепляя отлетной край планки. Приутюжьте.
12. Стачайте, заутюжьте к центру плечевые вытачки на спинке.
13. Разметьте расположение кулиски на спинке.
14. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку плечевые и боковые швы изделия.
15. Наложите верхний (проклеенный) воротник на нижний (лицом к лицу), заколите по отлёту и концам, стачайте. Булавки удалите. Припуски шва срежьте до ширины 5 мм, в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.
16. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте.
17. Заутюжьте нижний срез верхней стойки воротника на 1 см в сторону изнанки.
18. Наложите верхнюю стойку на нижнюю (лицом к лицу), между ними вложите воротник, заколите булавками, стачайте. Обратите внимание: при вкладывании верхний воротник должен смотреть на нижнюю стойку!
19. Булавки удалите, припуски шва срежьте до ширины 5 мм, на закруглениях срежьте до ширины 3 мм или рассеките, не доходя до строчки 2 мм.
20. Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону. Выметайте по верхнему краю (где втачан воротник).
21. Вметайте, втачайте нижнюю стойку в горловину изделия. Для этого наложите её лицевой стороной на изнанку платья-рубашки, уравняйте по срезам, приколите булавками на контрольных участках.
22. Заутюжьте шов втачивания стойки на стойку.

23. Наметайте верхнюю стойку на лицевую сторону горловины. Настрочите. Нитки намётки удалите.
24. Проложите отделочную строчку по стойке и воротнику. Нитки выметки удалите, приутюжьте.
25. Выполните узкую подгибку по низу изделия. Приутюжьте.
26. Обметайте продольные срезы кулиски и заутюжьте их на 1 см в сторону изнанки. Застрочите короткие поперечные срезы кулиски.
27. Наметайте, настрочите кулиску на изделие. Нитки смётки удалите, приутюжьте.
28. Заготовьте косую бейку для обработки разрезов по низу рукавов. Для этого заутюжьте её пополам по длине, изнанкой внутрь, а затем каждый припуск подверните на половину ширины внутрь и снова приутюжьте.
29. Окантуйте разрезы по низу рукавов. Приутюжьте. Настрочите закрепку в уступах разрезов.
30. Вспомогательной строчкой застрочите защипы по низу рукавов.
31. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку швы рукавов.
32. Заутюжьте манжеты пополам по длине, изнанкой внутрь.
33. Заутюжьте по одному продольному срезу каждой манжеты на 1 см в сторону изнанки.
34. Сложите манжеты пополам, лицом внутрь, обтачайте короткие стороны. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм.
35. Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, приутюжьте.
36. Наложите манжеты незаутюженными срезами на изнанку рукавов, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте.
37. Припуски швов заутюжьте на манжеты.
38. Наметайте, настрочите заутюженные края манжет на лицевую сторону рукавов. Нитки намётки удалите, приутюжьте.
39. Вметайте, втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, заутюжьте на рукава.
40. Разметьте расположение и обработайте петли, пришейте пуговицы.
41. Вставьте шнур в кулиску.