


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #KARINA508

TOP
SEW
PATTERN



БЛУЗКА
КАРИНА508
СЛОЖНОСТЬ
◆◆◆◆◆

TOPSEW.RU



БЛУЗКА

КАРИНА508

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	6 см
Прибавка к обхвату талии	19-19,8 см
Прибавка к обхвату бёдер	4-5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке
154-160 см	53-56 см
161-167 см	55,6-58,7 см
168-174 см	58,3-61,3 см
174-180 см	61-64 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	31,4 см
42	32,6 см
44	33,8 см
46	35,1 см
48	36,3 см
50	37,5 см
52	38,7 см
54	40 см
56	41,2 см
58	42,4 см





Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание! В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-44	Размеры 46-50	Размеры 52-54
Рост 154-160 см	1,15 м	1,2 м	1,35 м
Рост 161-167 см	1,2 м	1,25 м	1,4 м
Рост 168-174 см	1,25 м	1,3 м	1,45 м
Рост 175-180 см	1,3 м	1,35 м	1,5 м




РАСКРОЙ

1. Спинка – 2 дет.,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Оборка рукава – 2 дет.,
5. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки – 2 дет.



Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста;



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Тонкие, гигроскопичные, мягкие, драпирующиеся ткани.
Пример: хлопок, поплин, вискоза, тонкий лён, штапель, шелк, атлас, креп.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговица.

Перед началом работы продублируйте и осноруйте все необходимые детали изделия.

1. Стачайте, заутюжьте нагрудные вытачки на детали переда.
2. Стачайте, заутюжьте к центру плечевые вытачки на частях спинки.
3. Стачайте средний шов спинки, оставив сверху незашитый участок под разрез. Ориентируйтесь по разметке.
4. Обметайте и разутюжьте средний шов спинки.
5. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку плечевые швы блузки.
6. Сложите части обтачки горловины спинки с обтачкой горловины переда лицом друг к другу, стачайте по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.
7. Обметайте обтачку горловины по средним срезам со стороны спинки и одновременно по нижнему срезу.
8. Стачайте части обтачки горловины спинки по средним срезам, ориентируясь на разметку и оставив сверху незашитый участок под разрез. Припуски шва разутюжьте.
9. Наложите обтачку горловины на блузку, уравняйте по соответствующим срезам, плечевым швам и средним срезам спинки, заколите булавками. Обтачайте блузку по горловине и среднему шву спинки. Булавки удалите. По горловине припуск шва срежьте до ширины 5 мм, на закруглениях рассеките его, а в уголках высеките, не доходя до строчки 2 мм.
10. Отверните обтачку горловины на изнаночную сторону изделия, выправьте уголки, выметайте.
11. Проложите отделочную строчку по горловине блузки и среднему шву спинки. Нитки выметки удалите, приутюжьте.
12. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку боковые швы блузки.
13. Проложите вспомогательную строчку по верхнему срезу деталей оборок рукавов. Длину стежка сделайте максимальной, а натяжение нити ослабьте. В начале и конце строчки оставьте длинные концы ниток.
14. Стяните нити строчки для получения мелкой частой сборки. Подгоните длину присобранного края оборки к длине нижнего среза рукава.
15. Приколите, притачайте деталь оборки по низу рукава. Булавки удалите, припуск шва обметайте, заутюжьте вверх.
16. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку срезы рукавов.
17. Заутюжьте низ рукава на 2 см в сторону изнанки. Подверните припуск на половину ширины внутрь и подшейте. Приутюжьте.
18. Вметайте, втачайте рукава в проймы. Припуски швов заутюжьте на рукав.
19. Заутюжьте низ блузки на 2 см в сторону изнанки. Подверните припуск на половину ширины внутрь и подшейте. Приутюжьте.
20. Ручными потайными стежками прикрепите отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.
21. Обработайте воздушную петлю и пришейте пуговицу.