

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANITA409

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



Размеры

**40-58**

Рост

**154-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**





#SHKATULKAMK

СЛОЖНОСТЬ




## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	16,4-18,4 см
Прибавка к обхвату бедер	4,6-5,2 см

### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по боковому срезу без учета пояса
154-160 см	94,8 см
161-167 см	98,6-98,7 см
168-174 см	102,4-102,5 см
174-180 см	106,2-106,3 см



Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

## СОСТАВ ВЫКРОЙКИ




## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

### РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-58
Рост 154-160 см	2,1 м
Рост 161-167 см	2,2 м
Рост 168-174 см	2,25 м
Рост 175-180 см	2,3 м




### РАСКРОЙ

Футер:

1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Передняя половинка – 2 дет.,
3. Отлетная часть переда – 1 дет.,
4. Пояс – 2 дет. со сгибом.

В пояс брюк будет вставляться эластичная тесьма шириной 3,5 см.



Пример раскладки деталей изделия из основного материала

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



### ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

### Материалы



Трикотаж средней плотности, пластичный, гигроскопичный, мягкий, растяжимый. Пример: футер 2-нитка, трикотажная замша, велюр с лайкрой, джерси с лайкрой.

---

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



эластичная тесьма (резинка тканая);



нитки для бытовой машины и для оверлока.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Все швы изделия будут обрабатываться на оверлоке, за исключением случаев, указанных отдельно.

1. Стачайте срезы сидения брюк, швы заутюжьте на спинку.



2. Стачайте шаговые срезы брюк, шов заутюжьте.



3. Вспомогательной строчкой застрочите складку по верхнему срезу отлетной детали переда.



4. Обработайте нижний срез отлетной детали. Это можно сделать 2 способами. 1 способ: обметайте нижний срез отлетной детали переда, заутюжьте его в сторону изнанку на ширину обметки и застрочите. Приутюжьте. 2 способ: заутюжьте

нижний срез на изнанку, сверху настрочите киперную ленту в цвет ткани. Приутюжьте.



5. Вспомогательными строчками притачайте отлетную деталь переда по боковому и верхнему срезам передних половинок брюк.



6. Стачайте боковые срезы брюк, швы заутюжьте на спинку.



7. Стачайте пояс по верхнему срезу. Отутюжьте.



Обычной строчкой стачайте пояс, сложенный лицом внутрь, по коротким срезам.  
Шов разутюжьте.



8. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь. Уточните длину эластичной тесьмы, померив её на фигуре. Стачайте её в кольцо.



Вложите резинку между слоями пояса. Стачайте нижние срезы пояса вспомогательной строчкой.



9. Приколите, притачайте пояс по верхнему срезу брюк, удаляя булавки по ходу работы. Шов заутюжьте вниз.



10. Обметайте низ брюк, заутюжьте его на 3 см в сторону изнанки, подшейте, приутюжьте.



