

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANNA211

TOP
SEW
-UP




ТОЛСТОВКА
АННА211

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ТОЛСТОВКА
АННА211

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	9 см
Прибавка к обхвату талии	27-28 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава (от горловины до низа манжеты)
154-160 см	59 см	69-72 см
161-167 см	61,6 см	71-74,2 см
168-174 см	64,3 см	73-76,2 см
174-180 см	67 см	75-78,2 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	37,1 см
42	38,2 см
44	39,3 см
46	40,5 см
48	41,6 см
50	42,7 см
52	43,9 см
54	45 см
56	46,1 см
58	47,3 см



Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,1 м	1,1 м
Рост 161-167 см	1,15 м	1,15 м
Рост 168-174 см	1,2 м	1,2 м
Рост 175-180 см	1,3 м	1,3 м



РАСКРОЙ

Трикотаж футер 3-нитка:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Карман – 1 дет. со сгибом.

Трикотаж футер 2-нитка или плотная кулирка:

5. Воротник – 2 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.


Рибана (кашкорсе):

1. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом,
2. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка на трикотажной основе:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Долевик под застёжку переда – 1 дет. (выкраивается в виде полоски шириной 1,5 см и длиной 2,5 см),
3. Обтачка кармана – 2 дет. (выкраивается по детали кармана),
4. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.

← долевая →



Пример раскладки деталей изделия из основного материала (футер 3-нитка)

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, максимально растяжимые трикотажи.

Пример: футер 3-нитка, милано, замша, велюр. Рибана или кашкорсе - на манжеты. На воротник и обтачки горловины - плотная кулирка или футер 2-нитка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



застежка-молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работ продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

1. Обметайте внешние срезы цельнокроенных обтачек накладного кармана.
2. Заутюжьте обтачки в сторону изнанки.
3. Отверните углы обтачек на лицевую сторону кармана и обтачайте по коротким сторонам швом шириной 1 см.
4. Не выворачивая углов обтачек, обметайте верхний и боковые срезы кармана.
5. Выверните, выправьте углы обтачек кармана на лицевую сторону. Приутюжьте их, одновременно заутюживая верхний и боковые срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.
6. Проложите отделочные строчки по краю обтачек. Приутюжьте.
7. Наложите карман на деталь переда по разметке, изнанкой на лицо, уравняйте по срезам низа. Наметайте, настрочите, в т.ч., вспомогательной строчкой по нижнему срезу. Нитки наметки удалите. Настрочите закрепки в уступах входа в карман. Приутюжьте карман.
8. Разметьте мелом расположение застёжки-молнии в верхней части переда с лицевой и изнаночной стороны.
9. Укрепите место будущей застёжки с изнанки переда при помощи клеевого долевика (в нижнем углу разреза под молнию).
10. С лицевой стороны детали переда наметьте будущую застёжку – рамку шириной 7 мм и длиной, равной длине молнии. Сделайте разрез посередине между намеченными продольными линиями рамки, а внизу выведите его на уголки, не доходя до линий 1-2 мм (как вход в прорезной карман).
11. Притачайте молнию к продольным срезам застёжки. Застрочите нижний угол застёжки.
12. Стачайте плечевые срезы толстовки, вкладывая в швы специальную кромку, препятствующую их вытягиванию. Заутюжьте швы на спинку.
13. Обметайте нижний срез верхнего (проклеенного) воротника.
14. Сложите детали воротника лицом друг к другу, сколите по концам и отлёту.
15. Обычной строчкой обтачайте воротник по концам и отлёту начиная и заканчивая строчку на 1 см от срезов низа, булавки удалите. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките их наискосок, не доходя до шва 2 мм.
16. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Проложите отделочную строчку по концам и отлёту воротника. Нитки выметывания удалите, приутюжьте.

17. Вспомогательной строчкой скрепите оба воротника по нижним срезам.
18. Вметайте, втачайте воротник в горловину.
19. Рассеките обтачку горловины переда посередине, ориентируясь по длине молнии.
20. Стачайте обтачку горловины переда и обтачку горловины спинки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины.
21. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам застёжки, приметайте, притачайте. Затем притачайте обтачку по срезу горловины. Припуски швов в уголках высеките, не доходя до строчки 2 мм. На закруглённых участках припуск шва рассеките, не доходя до строчки 2 мм.
22. Выверните, выправьте обтачку на изнаночную сторону изделия. Припуск шва обтачивания горловины настрочите на обтачку.
23. Приутюжьте обтачку в готовом виде.
24. Втачайте рукава в открытые проймы изделия, припуски швов заутюжьте на рукава.
25. Стачайте боковые швы одновременно со швами рукавов. Припуски швов заутюжьте на спинку.
26. На стачивающей машине стачайте манжеты в кольцо по коротким сторонам, сложив их лицом внутрь, припуски швов разутюжьте.
27. Сложите манжеты пополам по длине, изнанкой внутрь. Слегка растягивая, приколите их по низу рукавов. Притачайте их на оверлоке, удаляя булавки по ходу работы. Припуски швов заутюжьте на изделие.
28. Аналогичным образом обработайте и притачайте пояс по низу толстовки.
29. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.
30. Отутюжьте изделие в готовом виде.