


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #SOFIA739

TOP  
SEW  
-RW




ПЛАТЬЕ  
СОФИЯ739

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ПЛАТЬЕ  
СОФИЯ739

СЛОЖНОСТЬ




## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	9,8-10 см
Прибавка к обхвату талии	12-17,8 см
Прибавка к обхвату бёдер	7,4-7,6 см

### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (от высшей точки плеча)	Длина рукава
154-160 см	114-115,4 см	38,3-39 см
161-167 см	119,2-120,7 см	39,6-40,4 см
168-174 см	124,6-126 см	40,9-41,8 см
174-180 см	130-131,4 см	42,3-43,1 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объёму в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ




## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

## РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	2,35 м	2,85 м
Рост 161-167 см	2,45 м	2,95 м
Рост 168-174 см	2,55 м	3,05 м
Рост 175-180 см	2,65 м	3,15 м




## РАСКРОЙ

1. Центральная часть спинки – 2 дет.,
2. Боковая часть спинки – 2 дет.,
3. Верхняя центральная часть переда – 1 дет. со сгибом,
4. Центральная часть переда – 1 дет. со сгибом,
5. Боковая часть переда – 2 дет.,
6. Рукав – 2 дет.,
7. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
8. Обтачка горловины переда (выкраивается по верхней центральной части переда) – 1 дет. со сгибом,
9. Манжета рукава – 2 дет.,
10. Пояс – 2 дет. или 1 дет. со сгибом, если позволяет ширина ткани.

Клеевая прокладка:

1. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
3. Долевик под застёжку – 2 дет. (выкраивается самостоятельно по долевой, в виде полосок шириной 1 см и длиной, равной длине застёжки + 1,5 см),
4. Пояс – 1 дет. со сгибом.



Пример раскладки деталей изделия из основного материала

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

## Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, формоустойчивые.  
Пример: тонкие костюмные ткани, платьельные ткани, шамбре, габардин, замша, жаккард, хлопок, лен, тенсел, платьельная джинса.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



длинная потайная застежка-молния;



пряжка для пояса.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основите все необходимые детали изделия.

Стачайте рельефы спинки, припуски швов обметайте, заутюжьте к центру, отстрочите.



Продублируйте средние срезы деталей спинки под застёжку. Обметайте их. Стачайте средние срезы, ориентируясь на разметку, разутюжьте.



Втачайте молнию, приутюжьте.



Стачайте верхнюю центральную часть переда и центральную часть переда между собой. Припуск шва обметайте, заутюжьте вверх, отстрочите.



Стачайте рельефы переда, припуски швов обметайте, заутюжьте к боковым срезам, отстрочите.



Стачайте плечевые срезы платья, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте обтачки горловины переда и спинки по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины.



Наложите обтачку на платье, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и застёжки, сколите, стачайте. Припуск шва обтачивания горловины срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките, не доходя до строчки 2 мм. Отверните обтачку на изнаночную сторону платья, вметайте, приутюжьте. Проложите отделочную строчку по горловине. Приутюжьте.



Втачайте рукава в открытые проймы, припуски швов обметайте, заутюжьте на изделие, отстрочите.



Стачайте боковые срезы платья и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Обметайте срез низа платья, заутюжьте его на 3 см в сторону изнанки.




Ориентируясь на заутюженную линию низа, обтачайте нижние углы разреза спинки. Выверните, выправьте их на лицевую сторону, приутюжьте. Подшейте низ платья и одновременно отстрочите разрез. Приутюжьте.



Манжеты стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив в швах небольшие незащитые участки, чтобы вставить резинку. Припуски швов разутюжьте.



Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте.




Проложите вспомогательные строчки по низу рукавов, выполните сборку.



Притачайте манжеты по низу рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.



Уточните на примерке длину резинки. Вставьте резинку в манжеты рукавов, сшейте её в кольцо.





Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачек к припускам плечевых швов.



Отутюжьте платье в готовом виде.

Заготовьте пояс. Для этого сложите его детали лицом к лицу, сколите по периметру, стачайте, оставив в одном месте техническое отверстие для выворачивания. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките их наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте, отстрочите в край, ещё раз приутюжьте. Пришейте пряжку.

