

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #SOFIA738

TOP
SEW
-RW



ПЛАТЬЕ
СОФИЯ738

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ПЛАТЬЕ
СОФИЯ738

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	13-13,2 см
Прибавка к обхвату талии	27,4-28,8 см
Прибавка к обхвату бёдер	7,2-9,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава
154-160 см	79-84 см	59,7-61,1 см
161-167 см	83,8-88,7 см	61,6-63,1 см
168-174 см	88,5-93,3 см	63,7-65,1 см
174-180 см	93,1-98 см	65,7-67,1 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объёму в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	2 м	2,3 м
Рост 161-167 см	2,05 м	2,35 м
Рост 168-174 см	2,1 м	2,4 м
Рост 175-180 см	2,15 м	2,45 м




РАСКРОЙ

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Верхняя часть переда – 2 дет.,
3. Нижняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
4. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
5. Нижняя часть рукава – 2 дет.,
6. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом,
7. Воротник – 2 дет. со сгибом,
8. Планка застёжки – 2 дет.,
9. Бейка рукава – 2 дет.,
10. Манжета рукава – 2 дет.,
11. Мешковина кармана – 4 дет.

Клеевая прокладка:

1. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава – 2 дет.,
4. Планка застёжки – 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
5. Долевик под застёжку – 1 дет. (выкраивается самостоятельно в виде прямоугольника размером 4*2 см).



Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, формоустойчивые.
Пример: тонкие костюмные ткани, платьельные ткани, шамбре, габардин, замша, жаккард, хлопок, лен, тенсел, платьельная джинса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



подкладочная ткань, соответствующая типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основите все необходимые детали изделия.

Стачайте плечевые вытачки на спинке, заутюжьте их к центру.

Нижнюю часть переда частично разрежьте по центру. Притачайте кокетки к нижним частям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх, отстрочите.




По центру переда на месте будущей планки проложите нитку. От неё отложите вправо и влево по 1,7 см.


Планки заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. На каждой из них отметьте ширину готового вида – 3,5 см.

В уступе застёжки с изнанки переда приметайте долевик из клеевой прокладки. Не приклеивайте его, поскольку в процессе работы часть его припусков будет высекаться, а в приклеенном виде сделать это будет невозможно.

Наложите планки на перед, совмещая линии намелки, приколите их булавками или сметайте, проложите строчки от верха планки до линии её конца (не захватывая нижний припуск шва), сделайте закрепки.



Нижний конец правой планки отверните, начертите уголок, стачайте, высеките припуск шва в уголке, выверните.



Уголок планки выметайте, приутюжьте.



Разрежьте деталь переда по центру, ведя линию реза параллельно планкам, к концам планок выходя на уголок, не доходя до строчек на 1 мм.

Лишнюю ширину переда по швам притачивания планок срежьте вровень с припусками швов планок.



Швы притачивания планок заутюжьте на планки.

Уголок конца левой планки заутюжьте вверх.



С изнаночной стороны припуски отлетных сторон планок приметайте ко швам их притачивания.



Отстрочите планки в край, ведя строчку по лицевой стороне.



Закрепите уголок.



Припуски клеевого долевика на изнаночной стороне застёжки высеките. Планки приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы платья. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Заготовьте воротник. Сложите его детали лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте по концам и отлёту. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките их наискосок, не доходя до строчки 2 мм.

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Отстрочите воротник в край.



Заготовленный воротник вложите между деталями стойки.



Стачайте детали стойки между собой. На закруглённых участках припуски швов срежьте до ширины 4 мм.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону. Выметайте по шву втачивания воротника.




Вметайте (или приколите булавками) лицевую стойку в горловину платья.



Шов втачивания стойки заутюжьте на стойку.



Внутреннюю стойку приметайте по горловине.



Отстрочите стойку воротника в край по всему периметру. Приутюжьте.




Обметайте боковые срезы платья и боковые срезы мешковин карманов. Ориентируясь по разметке, притачайте мешковины к деталям переда и спинки, не захватывая в шов припуски по верху и низу мешковин.




Входы карманов соедините, приколите булавками.



Сколите, стачайте боковые срезы платья до мешковин и после них.




Припуски боковых швов разутюжьте.



Мешковины карманов отверните на перед, сколите, стачайте, обметайте.



Настрочите закрепки в концах карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.



Верхние и нижние части рукавов стачайте между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте вверх, отстрочите по лицевой стороне.



Наложите обтачки разрезов на рукава, лицом к лицу, притачайте.



Отверните обтачки разрезов на изнанку рукавов, подверните, приметайте по швам их притачивания, приутюжьте, отстрочите.



Застрочите уголки в уступах разрезов рукавов, приутюжьте.



Заготовьте манжеты. Для этого заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите манжеты на рукава, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуски швов заутюжьте на манжеты.



Обтачайте торцевые стороны манжет. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону.

Отлетные края манжет приметайте с изнаночной стороны рукавов.



Манжеты отстрочите в край по всему периметру, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по окату рукавов. Зафиксируйте их вспомогательными строчками.



Вметайте, втачайте рукава в проймы изделия, припуски швов обметайте, приутюжьте.



Низ платья заутюжьте на ширину подгибки в сторону изнанки, затем подверните подгибку на половину ширины внутрь и приутюжьте. Подшейте низ платья, приутюжьте.



Наметьте расположение петель на планке, стойке воротника и манжетах, обметайте их. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте платье в готовом виде.