

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ELINA421

TOP
SEW
-BY




БРЮКИ
ЭЛИНА421

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



БРЮКИ

ЭЛИНА421

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	2,6 см
Прибавка к обхвату бёдер	2,6-3,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по боковому шву без учета пояса
154-160 см	93-94,5 см
161-167 см	97,3-98,8 см
168-174 см	101,5-103 см
174-180 см	105,8-106,4 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,6 м	2,25 м
Рост 161-167 см	1,6 м	2,35 м
Рост 168-174 см	1,65 м	2,45 м
Рост 175-180 см	1,7 м	2,55 м



РАСКРОЙ


1. Задняя половинка - 2 дет.,
2. Передняя половинка - 2 дет.,
3. Откосок - 1 дет.,
4. Пояс - 1 дет. со сгибом,
5. Шлица задней половинки брюк - 2 дет.
6. Шлёвка - 10 шт.,
7. Мешковина кармана - 2 дет.

Подкладочная ткань:

1. Мешковина кармана - 2 дет.,
2. Шлица передней половинки брюк - 2 дет. (выкраивается самостоятельно по передней половинке брюк).

Клеевая прокладка:

1. Пояс - 1 дет. со сгибом,
2. Гульфик - 1 дет. (выкраивается самостоятельно по правой передней половинке брюк),
3. Шлица передней половинки брюк - 2 дет.,
4. Долевик входа в карман - 4 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман + 2 см),
5. Шлёвка - 10 шт.,
6. Откосок - 1 дет.



Пример раскладки деталей изделия из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, формоустойчивые с небольшим содержанием эластана.

Пример: костюмные ткани с эластаном, габардин-стрейч, замша-стрейч, джинс с эластаном.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



подкладочная ткань, соответствующая типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



длинная брючная застежка-молния;



пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и осноруйте все необходимые детали изделия.



Продублируйте припуски боковых срезов передних и задних половинок брюк под вход в карман.

Ориентируясь по разметке, притачайте верхнюю и нижнюю мешковины к срезам входа в карман.

Обратите внимание: мешковина из подкладочной ткани притачивается к передней половинке, а из ткани верха - к задней.

Припуски швов притачивания мешковин в концах рассеките перпендикулярно строчке. Обметайте боковые срезы половинок брюк и мешковин карманов.

Продублируйте припуски шлиц по низу передних половинок брюк.

Шлицы на задних половинках брюк обработайте подкладкой.



Мешковины передних половинок выметайте, приутюжьте.

Припуски швов притачивания мешковин к задним половинкам брюк разутюжьте.

Шаговые срезы задних половинок оттяните.

Срезы сидения задних половинок оттяните до появления слабины.



Наложите передние половинки на задние, совмещая карманы. Сметайте входы в карманы ручными стежками.



Стачайте боковые срезы брюк над карманами и от карманов вниз до контрольных меток начала шлицы.



Припуски боковых швов разутюжьте.



Проложите отделочные строчки по входам в карман на передних половинках брюк.

Сколите карманы булавками.



Мешковины карманов сколите булавками, стачайте. Припуски швов обметайте.



Мелким зиг-загом настройте закрепки по концам карманов.



По лицевой стороне шлицы настрочите диагональную сквозную закрепку.



Стачайте шаговые срезы брюк, припуски швов обметайте, разутюжьте.



Обметайте средние срезы половинок брюк.

Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу, сколите, стачайте по средним срезам.

Сложите откосок вдоль пополам, лицом внутрь, и обтачайте по нижним срезам.



Припуски среднего шва по спинке разутюжьте, а по переду приутюжьте на ребро.

Гульфик заутюжьте в сторону изнанки.

Откосок выверните на лицевую сторону, приутюжьте. Обметайте вместе продольные срезы откоска.



Притачайте правую часть молнии и откосок к среднему срезу левой передней половинки.



Припуск шва отогните на изделие, приутюжьте.

Наложите гульфик на откосок, перекрывая шов его притачивания на 1-2 мм, сколите все слои вместе булавками.




С изнаночной стороны брюк отогните откосок и приколите вторую часть молнии к гульфику.



Притачайте молнию к гульфику.

Наметьте и проложите отделочную строчку по гульфику. Приутюжьте застёжку в готовом виде.



Мелким зигзагом настрочите сквозные закрепки в уступе гульфика.



Стачайте все вытачки на брюках, заутюжьте их к центру деталей.

Продублируйте пояс и шлёвки.



Обметайте шлёвки по одному продольному срезу, сложите втрое, открытым срезом внутрь, приутюжьте, отстрочите.

Пояс заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните его со стороны открытых срезов.



Приколите шлёвки по верхнему срезу брюк, расположив их парами возле талевых вытачек, а также возле заднего среднего шва.

Обметайте один продольный срез пояса.



Сверху, лицом к лицу, на изделие наложите пояс, необмётанным срезом к срезу талии, приколите булавками, притачайте.

Припуск шва притачивания пояса заутюжьте на пояс.

Обтачайте концы пояса.



Вторую сторону пояса приметайте с изнаночной стороны брюк и притачайте швом "в канавку".



Нижние срезы шлиц отогните на лицевую сторону и обтачайте, ориентируясь на ширину подгибки низа брюк.

Не выворачивая уголков шлиц, обметайте срезы низа брюк.



Выверните, выправьте углы шлиц на лицевую сторону.

Заметайте низ брюк и припуск верхней (лицевой) части шлицы.



Ручными потайными стежками подшейте низ брюк.



Наметьте и настрочите отделочную строчку по верхней части шлицы. Приутюжьте.



При необходимости закрепите шлицы с изнаночной стороны вручную.



Верхние края шлёвок подверните и настрочите на пояс брюк мелким зигзагом. Приутюжьте.



На правой стороне наметьте и обметайте петлю, на левой - пришейте пуговицу.



Отутюжьте брюки в готовом виде.