


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LANA523

TOP
SEW
BOOK




БЛУЗА
ЛАНА523

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



БЛУЗА

ЛАНА523

СЛОЖНОСТЬ




ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	11,2-12,4 см
Прибавка к обхвату талии	30,6-32,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке
154-160 см	46,1-49 см
161-167 см	48,8-51,6 см
168-174 см	51,4-54,3 см
174-180 см	54,1-57 см



Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!


В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-46	Размеры 48-54
Рост 154-160 см	0,95 м	1 м
Рост 161-167 см	0,98 м	1,03 м
Рост 168-174 см	1 м	1,05 м
Рост 175-180 см	1,03 м	1,08 м



РАСКРОЙ

Основной материал, цв. 1:


1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Кокетка спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Перед – 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка переда – 2 дет.,
5. Обтачка спинки – 1 дет. со сгибом,
6. Пояс на резинке – 1 дет. со сгибом,
7. Карман – 2 дет.

Сетка, цв. 2:

1. Планка спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Бочок кармана – 2 дет.

Дублерин:

1. Обтачка спинки – 1 дет. со сгибом,
1. Обтачка переда – 2 дет.



Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой «зиг-заг»;



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, мягкие.

Пример: тонкие костюмные ткани, сорочечные ткани, поплин, хлопок, лен, облегченная джинса, тенсел, экокожа, замша и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



эластичная тесьма (резинка тканая) в пояс;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



неразъемная застежка-молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия из основного материала, сетки и дублирина.

Контрастными нитками наметьте расположение карманов и середину на детали переда.




С изнанки переда клеевым долевином размером 3*3 см продублируйте участок в нижней части застёжки.



На лицевой стороне переда, вправо и влево от центральной линии отступите по 1 см, сделайте разметку.

Разрежьте деталь переда посередине, по низу делая разрез наискосок, к линиям разметки, но не доходя до них 2 мм.



Ориентируясь по разметке, заметайте припуски переда в сторону изнанки. Снизу подложите молнию, проверьте симметричность её расположения, приметайте.




Отгните деталь переда в сторону, закрепите уголок рамки.

Края рамки отстрочите в край. Приутюжьте.



Детали карманов сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь. На лицевой их стороне наметьте ширину складок, заколите их булавками или сметайте ручными стежками.



Складки застрочите, разутюжьте.

Обметайте боковые и нижние срезы карманов, заутюжьте их в сторону изнанки на 1 см.

Складки по верху и по низу карманов застрочите.



К заутюженным краям карманов приколите или приметайте бочки из сетки, закладывая небольшие складочки из них в уголках.

Настрочите карманы на бочки швом «в край».



Застрочите верхний край карманов на заданную ширину.

Подверните продольные срезы бочков из сетки на 1 см в сторону изнанки и приметайте к изделию, ориентируясь по разметке.

Настрочите бочки на деталь переда. Приутюжьте.



Верхний край кармана приметайте к изделию, настрочите. Сделайте закрепки.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Заутюжьте оборку спинки вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Приметайте её к верхнему срезу спинки.

Сложите детали спинки и кокетки спинки вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте.

Продублируйте обтачки переда и спинки.

Ориентируясь по разметке, стачайте обтачки переда вместе. Припуски разутюжьте по всей длине срезов.



Припуск шва притачивания кокетки обметайте, заутюжьте на кокетку. Отстрочите шов в край по лицевой стороне спинки.

Стачайте плечевые срезы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Стачайте плечевые срезы обтачек переда и спинки. Припуски швов разутюжьте.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, совмещая срезы. Приколите по срезам горловины. Притачайте.

Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте обтачку горловины на лицевую сторону, выметайте с перекантом из изделия шириной 1-2 мм. Приутюжьте горловину.



С изнаночной стороны изделия приколите обтачку к молнии.



Притачайте обтачку к припускам молнии.



Притачайте конец молнии к обтачке. Приутюжьте. Обметайте открытый срез обтачки вкруговую. Отстрочите горловину в край. Приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Деталь пояса заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Сложите пояс пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.



Обработайте срезы пройм узкой подгибкой, приутюжьте.



Притачайте пояс по низу изделия. Припуск шва обметайте, заутюжьте на изделие.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её в пояс, сшейте в кольцо. Равномерно распределите сборку.

Отверстие в поясе зашейте ручными потайными стежками.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия. Отутюжьте изделие в готовом виде.