ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANITA715

СЛОЖНОСТЬ

ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	7,3-7,4 см
Прибавка к обхвату талии	15,2-17,8 см
Прибавка к обхвату бедер	2,4-4,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета обтачки горловины)	Длина рукава
154-160 см	91-93,9 см	63-64 см
161-167 см	96,4-99,2 см	65-66 см
168-174 см	101,7-104,5 см	67-68 см
174-180 см	107-109,9 см	69-70 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	32,6 см
42	33,8 см
44	35,1 см
46	36,3 см
48	37,5 см
50	38,7 см
52	40 см
54	41,2 см
56	42,4 см
58	43,6 см

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-58
Рост 154-160 см	1,7 м
Рост 161-167 см	1,8 м
Рост 168-174 см	1,9 м
Рост 175-180 см	2 м

РАСКРОЙ

Футер:

1. Спинка – 2 дет.,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.

Кашкорсе (рибана):

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом.



Пример раскладки деталей изделия из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;

4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".

утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;

ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.

ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы

Средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, максимально растяжимые. Пример: футер 2-нитка, милано, замша, велюр, джерси. Рибана или кашкорсе на обтачку горловины и манжеты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

нитки для бытовой машины и для оверлока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Все швы изделия будут обрабатываться на оверлоке, за исключением случаев, указанных отдельно.

1. Обычной строчкой стачайте вытачки на детали переда. Внимание: по модели вытачки застрачиваются с лицевой стороны ткани.

2. Заутюжьте нагрудные вытачки к центру переда.

3. Стачайте средние срезы спинки, шов заутюжьте.

4. Стачайте плечевые срезы платья, вкладывая в шов специальную кромку, препятствующую их вытягиванию. Заутюжьте в сторону спинки.

5. Стачайте боковые срезы, швы заутюжьте в сторону спинки.

6. Обычной строчкой стачайте обтачку горловины в кольцо по коротким срезам, сложив её пополам лицом внутрь. Шов разутюжьте.

7. Слегка растягивая, приколите сложенную вдоль пополам (лицом наружу) обтачку горловины к срезу горловины.

Притачайте, удаляя булавки по ходу работы.

Шов заутюжьте на изделие, отстрочите обычной строчкой близко ко шву.

8. Стачайте срезы рукавов, швы заутюжьте в сторону спинки.

9. Вметайте, втачайте рукава в проймы платья, намётку удалите, швы заутюжьте на рукава.

10. Обычной строчкой стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам, сложив их пополам лицом внутрь. Швы разутюжьте. Измерьте длину манжеты в готовом виде.

11. Проложите обычную строчку по низу рукавов, выполните сборку или заложите складки. Длина сборки должна равняться длине манжеты.

12. Заутюжьте один продольный срез каждой манжеты на 1 см в сторону изнанки.

13. Приложите манжету по низу рукава, лицом к изнанке, приколите, притачайте обычной строчкой. Булавки удалите, шов заутюжьте на манжету.

14. Оберните низ рукава отлетным заутюженным краем манжеты, наложите его на лицевую сторону рукава, перекрывая шов притачивания манжеты на 1-2 мм, приколите. Обычной строчкой настрочите манжету на рукав на расстоянии 1-2 мм от заутюженного края. Булавки удалите. Приутюжьте.

15. Обметайте низ платья, заутюжьте его в сторону изнанки и подшейте.



LOVE